

فوتوسايت



رنگین داناتی سیستمی ویندوز

منتدی إقرأ الثقافی

WWW.IQRA.AHLAMONTADA.COM



مکتوبه : نه گه ندایه

په لاس

۱۴۲۵ ههولیر ۲۰۰۴

فوزی

لہ گہل دانانی سیستہ می ویندوز

نامافہ کروی ، مارلاس ساجی مہ دلو

پشتون

۱۶۲۵ ھدولیر ۲۰۰۴

مافی لمچایدانه‌وی پارئیزراوه یو
نوسینگه‌ی ته‌فسیر

نـاـوـی کـتـیـب: فـؤز مـات
 لـه کـمـل دـانـی سـیـسـتـمـی و نـیـز
 نـاـمـادـه کـرـدنـی: نـارـس حـاجـی مـولـود
 کـۆـمـپـیـوتـر: مـفـکـهـنـدی کـۆـمـپـیـوتـری نـارـس
 تـایـتـلی بـهـر کـ: نـهـز لـد کـۆـی
 چـاپ و بـلـوکـر دـنـهـوی: نـوـو سـیـنـگـی تـمـسـیر / هـولـیر
 زـمـاره سـالـی چـاپ: چـاپـی یـه کـم ۱۴۲۵-۲۰۰۴
 چـاپـکـرـدن: چـاپـخـانهـی
 تـیـراژ: ۵۰۰۰ دـنـه
 زـمـارهـی سـیـار دـن: (۱۴۱۶) سـالـی ۲۰۰۴

القدس

٢٢٢١٦٩٥ - ٢٢٣٠٩٠٨ : نظمیں

• ٧٧٠ ١٣٨ ٧٢٩١ : موبایل

tafseeroffice@maktoob.com

altafseer@hotmail.com

پیشکەش

- پیشکەشە بە ھەموو زانست خاوەنێکی بواری کۆمپیوتەر .
- پیشکەشە بە ھەموو کوردێکی پاک و بە شەرف .
- پیشکەشە بەو کەسانەی کە ھاندەرم بوون .
- پیشکەشە بە ھەموو دۆست و برادەرانی .
- پیشکەشە بە دایک و باوکی زۆر لە دڵ شیرین .

بسم الله الرحمن الرحيم

پیشہ کی

سہرہ تا سوپاس و ستایشی خودای گہورہ ئەکەم کہ توانای پی
بەخشیم بتمان یارمەتی دەرێک بێ بۆ بلۆ کردنەوہی ئەم زانستە، کہ
بە زانستی سەردەم ناسراوہ، خوێم بە خوێشال ئەزانم کہ ئەم جارەشیان
توانیم بەرھەمیکی تر بخەمە بەر دەستی خوێنەرانی ئازیز.

بەرھەمی ئەم جارەمان بریتیە لە چەند بابەتیکی گەرم و پێویست بۆ
ھەموو کەسێک، کہ نامیری کۆمپیوتەر بەکار ئەھێنێ.

خوێنەری بەرێژم: لەم کتێبەدا باسی چۆنیتی فۆرمات کردن و دانانی
سیستەمی ویندۆز و دانانی بەشەکانی ئۆفیس و پێناسەکانی نامیرەکہ
و بەرنامەکی کۆپی کردنی سیدی و بەرنامەکی پاک کردنەوہی سیستەمی
ویندۆز و دانانی فۆنتی کوردی و چەند بابەتیکی تر کراوہ کہ ھەموو ئەم
شتانە لە پێویستییەکانی نامیری کۆمپیوتەرن. بەو ھیوايەم کہ ئەم کتێبە
ببیتە ماہی فیربوونی ئێوہی بەرێژ و بە ھیوايەشم، کہ ھەردەم لە نزا و
پارێزەکانتان لە بەرامبەر پەرۆردگار بێ بەشم ئەکەن.

قێینی: ئەم کتێبە سیدیەکی لەگەڵدا، ئەو پێویستیانی تێداہ
کہ لە کتێبەکہ باس کراون بۆ فۆرمات و دانانی ویندۆز و فۆنتی کوردی
و چەند پێناسەییەکی دەنگ و شاشە و مۆدیم و بەرنامەکی نیرۆ و
بەرنامەکی ویندۆز و اشەر.

ناراسی س. ع. ع. ع.

مەلەبەندی کۆمپیوتەری ناراس

ھەولێر ٢٢٣٢٧٢١

پېړلست

- ۱۰ دروست کړدنی دیسکی Star tup.
- ۱۲ پېړیستیه کانی نه نجامدانی فورمات و دواي فورمات
- ۱۳ نه نجام دانی کرداری فورمات
- ۱۸ چونیټی دانانی ویندووز Windows me
- ۲۵ چونیټی پېناسه کړدنی کارتې شاهه
- ۲۹ چونیټی پېناسه کړدنی کارتې دهنگ
- ۳۲ چونیټی پېناسه کړدنی کارتې مودیم
- ۳۸ چونیټی پېناسه کړدنی نامیری چاپ کردن (طابعه)
- ۴۳ چونیټی دانانی Microsoft Office
- ۵۸ چونیټی دانانی فونټی کوردی Font
- ۶۸ چونیټی دانانی ویندووز Windows Xp
- ۸۲ چونیټی به کارهینانی بهرنامه‌ی نیرو Nero
- ۱۰۸ چونیټی دانان و به کارهینانی بهرنامه‌ی Windows Washer

كورتە باسېك دەرىجىلىك دېسكى ((Startup Disk)) Boot

خوينەرانى ئازىزا سەرەتا پېم باشە كە باسېكى دېسكى Startup Disk بىكەم، تا ئىۋەى بەرېز بىوانن بەكارى بېنن و سوودى لىن ۋەرىگرن.

ئەم جۈرە دېسكە بۇ چۈنە سەر سىستەمى (دۇس) بەكاردى، تا بە ھۈى ئەم دېسكەۋە بىوانن لە ناو سىستەمى (دۇس) بەشە ھاردەكان فۇرمات بىكەن. ھەروەھا ناۋەپۇكى سىدى (CD) يەكەتان، يان فلوپپىكە (3.5 Floppy) بېنن و، دۋاى كارى فۇرمات كىرن ھەر لە ناو سىستەمى دۇسدا بىوانن سىستەمى وىندۇز دابىنن.

ئازىزان! ئەگەر بىتانەۋىت بىچنە سەر سىستەمى (دۇس) و كارى فۇرمات يان (F Disk) يان دانانى سىستەمى وىندۇز، يان گۋاستنەۋەى فائىل لە بەشە ھاردىكەۋە بۇ بەشە ھاردىكى تر لە ناو سىستەمى دۇسدا بىكەن: بىنگومان دەبى دېسكى (Startup Disk) تان ھەبىت، يان سىدى (Boot) تان ھەبىت. بەبى ئەو دوو ھۆكارە ناتۋانن بىچنە سەر سىستەمى (دۇس)، بۇيە ئامۇزگاريمان بۇتان ئەۋەيە، كە ھەموو كاتىك دېسكىكى (Startup Disk) يان سىدىكە (Boot) با ۋەكو يەدەك لاتان ھەبىت، بۇ ئەۋەى ھەر كاتىك كە پىۋىست بوو بىوانن ئەو كارە گىرگانەى، كە دەتانەۋى ئەنجامى بدەن لە ناو سىستەمى (دۇس) دا؛ ئەۋە بە بى گرفت ئەنجامى بدەن.



چونیتی دروست کردن دیسکی ((Startup Disk Boot


۱- بۆ دروست کردن دیسکی (Startup Disk) نه بیت دیسکینی به تال ناماده بکیت و، دلتیا بیت له وهی نهو دیسکه هیچ گرفتیی نه. ههروهه نه بیت دلتیا بیت له وهی، که نهو سیستمه می (Startup Disk) که ی لی دروست ده که بیت سیستمی تهواو بیت. واته نه گهر سیستمی نهو نامیزه ی خۆت تهواو نه بوو، نهوه نه بیت له سه ر نامیزیکی تر دروستی بکیت، که سیستمه که ی تهواو بیت (Startup Disk).

دوای دانانی دیسکه به تاله که بچۆره سه ر لیستی (Start)، له ویشه وه بچۆره سه ر هه لیزاردیه ی (Setting)، ئنجا له وێ کلیک بکه له سه ر (Control Panel) تا به شه کانی (Control Panel) ت بۆ ده رنه که ویت، ئنجا بچۆره سه ر (Add / Remove Programs) و له وێ یه که جار کلکی لای چه پ بکه، ده بینیت شیوه یه که ت بۆ ده رنه که ویت. له و شیوه یه دا بچۆره سه ر به شی (Startup Disk) و له وێ کلیک بکه، ده بینیت شیوه که ده گۆڕی و نه بیت به شیوه یه کی تر، که له وینه که ی ژیره وه ناماژه ی بۆ کراوه، ئنجا دیسکه که به ره ناو شوینی تایبه تی خۆی له ناو که یسه که دا، ئنجا کلیک بکه له سه ر فره مانی (Create Disk) و چاوه روان به، تا بۆشاییه که ت بۆ پر نه بیته وه تا کو تایی، واته ۱۰۰٪



۲- دواي دروست بوونی دیسکی (Startup Disk) نهچینه سهر نایکونهی (My Computer)، لهویشهوه نهچینه سهر (3.5 Floppy) بو شهوی دنیا بیت لهوی که (Startup) دروست بووه. نفجا دهست دهکیت به گواستهوهی شهو فایل و بهشه گرنگانهی، که خوټ له ناو بهشه هاردی (C:/) یان (My Documents) پاراستوته، بو ناو بهشه هاردی (D:/) یان (E:/) یان هر بهشه هاردیکی تر، جگه له بهشه هاردی (C:/)، چونکه کاتیک که کرداری فورمات بو بهشه هاردیک دهکیت، شهو بهشه هارده هیچی تیدا نامینی. بویه وا باشه به بهرهوامی فایل و بهشه گرنگهکانت له بهشه هاردهکانی تردا بیاریزی، نهک له بهشه هاردی (C:/) یان (My Documents) چونکه (My Documents) بهشیکه له سیستمی ویندوز له ناو بهشه هاردی (C:/).

تییینی : شهو کتیبه دیسکی (Startup Disk) و سیدی (Boot) و شهو بهرنامانهی تیدایه، که لهو کتیبه دا باس دهکرتن. هروهو شهو پیوستیانهی که بو فورمات پیویستن له ناو سیدیکه دا هیه .



پىۋىستىيەكانى ئە نجامدانى قۇرمات و دواى قۇرمات

۲- دواى گواستىنەوى فايىلە پىۋىستىيەكان بۇ ئاۋ بەشە ھاردىكى تر، ئەگەر ويستان كارى قۇرمات يگەين، ئەبى ئەم پىۋىستىيەكان ھەيىت :

۱- سىدى (Boot) يان دىسكى (Startup).

۲- سىستەمى ويندۇز (Windows).

۳- پىناسەى دەنگ (Sound Card).

۴- پىناسەى شاشە (Display Card).

۵- پىناسەى فاكس مۇدىم ئەگەر ھەبوو (Fax Modem).

۶- پىناسەى لايىن (Line Card) ئەگەر ھەبوو.

۷- پىناسەى (يۈ اس بى Usb Port).

۸- ئۇفيس (Office).


ئەم بەشانە ھەمووى پىۋىستىيە ھەيىت لە كاتى قۇرمات كردن. لەو سىدىيەى كە لەگەل كىتەبەكەدايە، ئىمە زۆربەى ئەو بەشانەكان دانائە ۋەكو (Boot) و (Windows) و (Office) ۋە ھەندى پىناسەى دەنگ و ھەندى پىناسەى شاشە ۋە ھەندى بەرنامەى تر، كە لە بەشەكانى تر باسى ئەكەين.

تېيىنى : لە كاتى كېرنى ھەر ئامىرنىكى كۇمپيوتەر لە ھەر نووسىنگەيەك، يان مەلبەندىك، يان كۇمپانىيەك، پىۋىستىيە ئەو شوپنە سىدىيەكى تايبەتت پى بدات، كە خۇى لەگەل ئەو ئامىرەدايە ۋە ھەموو پىناسەكانى ئەو ئامىرەى تىدايە كە تۇ دەيكېرت. ۋەكو پىناسەى دەنگ (Sound Card) ۋە شاشە (Display Card) ۋە فاكس مۇدىم (Fax Modem) ۋە لايىن كارت (LineCard) ۋە (يۈ اس بى Usb Port).


ئە نجام دانی کرداری فۆرمات

۴- دواى ئەوھى ھەموو ئەو پىۋىستىيائەت ئامادە کرد، ئىستە دەتوانى خۆت بۇ فۆرمات کردن ئامادە بکەیت.


سەرھتا ئەو سیدی و ئەو دیسکە لە ناو شوینی تایبەتی خۆی لە کەیسەکەدا دابىنى، ئنجا ئامیرەکە (Restart) بکەو ئەگەر لە ناو کارکردندا بوویت. ئەگەریش ئامیرەکەت کوزابوو ئەو ئامیرەکە بخە کار و راستەوخۆ سیدی و دیسکەکە لە شوینی خۆیان دابىنى. ئنجا لەسەر کەیسەکە دوگمەى (Restart) دابگرە، با ئامیرەکە لە سەرھتاو دەسبەکار بى، ئنجا ئەگەر فەرمانى (Boot) لە ناو (بايوس) لەسەر دیسک بوو، ئەو راستەوخۆ دەچیتە سەر (Boot) لە ناو (Ms-Dos)، ئەگەریش لەسەر سیدی بوو، ئەو ھەر راستەوخۆ دەچیتە سەر (Boot) لە ناو (Ms-Dos)، چونکە ئیئو ھەردووکیاننان لە شوینی خۆیان داناو. واتا لە يەك کاتدا ھەردوو سیدی و دیسکەکە لە شوینی خۆیاننان، بۆیە ھەر ئەبى بچیتە سەر (Boot) ئەگەر (Boot) لە ناو (بايوس) لەسەر سیدی دابوو، ئەو دەتوانن تەنھا سیدیەکە دابىنن، ئەگەر لەسەر دیسک دابوو ئەو تەنھا دیسکەکە دابىنن. ئەگەر نەتائزانی (Boot) لەسەر کامیان بوو ئەو ھەردووکیان دانین، دواى کەمێک لە (Restart) کردنەوگە دەبینى لە ناو (Ms-Dos) چەند فەرمانیکت بۇ دەرئەکەویت بەم شیوہیە :



ئىنجا ئەبى بچنە سەر ئەو فەرمانەى. كە لەسەرەو ناماژەى بۆ كراو
لەسەر كىيۆردەكە كىلىسى (Enter) دابگرە و چاوەپوان بكە، تا
فەرمانەكان دەچیتە سەر ئەم شىوہیەى، كە لە ژێرەو ناماژەمان بۆى
كردووە .



۵- ئىنجا دەست بە فۆرمات ئەكەین. كە فۆرمات كردن دوو شىوہى
هەيە: شىوہى فۆرماتى ھىدى و شىوہى فۆرماتى خىرا، كە ھەردووکیان
يەك نامانچ دەگەيێنن . فۆرماتى ھىدى بەم شىوہیە ئەبیت :
لەدواى (A:\>) فەرمانى (format c:) دەنووسین.



دوای نووسىنى (format c:) لەسەر كىيۇر دەكە كىلىسى (Enter)
 دابگرە دوای ئەو كىلىسى (Enter) لەسەر كىيۇر دەكە دادەگرى ئەم
 شىۋەت بۇ دەرنەكە ویت :

```
A:\> format c:
Warning , All Data On Non Removable Disk
Drive C: Will Be Lost !
Proceed With Format ( Y/N ) ?
```

ئەمەش بۇ دۇنيا بۈۋنە لەو، كە ئەو بەشە ھاردە ھىچ فایلاتىكى
 تىدا نامىنى. ئىنجا ئەگەر فایلاتى گىرنگى تىدا نەبوو، ئەگەر وىستت
 بەردەوام بىت لە فۇرمات كىردن، ئەو لە كۆتايى دىرەكە پىتى (Y)
 بنۋوسە، بەم شىۋەت كە لە ژىرەو نامازەي بۇ كراو :

```
A:\> format c:
Warning , All Data On Non Removable Disk
Drive C: Will Be Lost !
Proceed With Format ( Y/N ) ?
```

دوای نووسىنى پىتى (Y) لە كۆتايى دىرەكە دا، لەسەر كىيۇر دەكە
 كىلىسى (Enter) دابگرە، دەپىنى كارى فۇرمات كىردن بۇ بەشە ھاردى
 (C:) بە شىۋەت كى ھىدى بەردەوام ئەبىت چاۋەروان دەبىت، تا ئەبىت
 بە (۱۰۰)، ئىنجا كارى فۇرماتى بەشە ھاردى (C) تەوا ئەبىت واتا
 ئەو بەشە ھاردە سەرەكە خاۋىن ئەبىت و ھىچ فایلاتىكى تىدا نامىنى

فۆرماتی خێراش بەم شیوەیە ئەبێت، واکا بە شیوەیەکی خێرا ئەو کردارە ئەنجام دەدریت :

لەدوای (>A:) فەرمانی (format c:/q) بنووسە و لەسەر کیبۆردەکە کلێلی (Enter) دابگرە ، دەبینین ئەم شیوەیەت بۆ دەرئەکەوێت :

```
A:\ > format c:/q
Warning . All Data On Non Removable Disk
Drive C: Will Be Lost !
Proceed With Format ( Y / N )
```

ئەمەش بۆ دەنیا بوونە لەوێ، کە ئەو بەشە هاردە هیچ فایلێکی تێدا نامێنێ ئنجا ئەگەر فایلێکی گرنکی تێدا نەبوو و ویستت بەردەوام بیت لە فۆرمات کردن، ئەو پیتی (Y) لە کۆتایی دێرەکە بنووسە بەم شیوەیە کە لە ژێرەو ناماژە بۆ کراوە :

```
A:\ > format c:/q
Warning . All Data On Non Removable Disk
Drive C: Will Be Lost !
Proceed With Format ( Y / N ) y
```

دوای نووسینی پیتی (Y) لە کۆتایی دێرەکەدا لەسەر کیبۆردەکە کلێلی (Enter) دابگرە، دەبینی کاری فۆرمات کردن بۆ بەشە هاردی (C:) بە شیوەیەکی خێرا بەردەوام ئەبێت. جا چاوەڕوان دەبیت تا ئەبێت بە (۱۰۰) ئنجا کاری فۆرماتی بەشە هاردی (C:) تەواو ئەبێت واکا ئەو بەشە هاردە سەرەکیە خاویێ ئەبێت و هیچ فایلێکی تێدا نامێنێ

ئەگەر بىزنىڭ ئۆزىمىزگە دېگەن ھەنگاۋەكەنى كىمكى بۇ قورالنى كىمكى
پاشىگەن بىنەۋە، ئەۋە دەتۈن تەنھەلى جىياتى نوۋسىنى پىتى (Y) بۇ
بەردەۋام بوۋن، پىتى (N) بىنۋوسى بۇ پاشىگەن بوۋنەۋە، ۋەك ئەۋەلى
ۋىنەكەدا لە ژىرەۋە ئامارەلى بۇ كراۋە :




دۋاى ئەۋەلى پىتى (N) دىنۋوسى لەسەر كىبۇردەكە كىلىلى (Enter)
داكىرن، دەپىتن كە كىردارى قورالنى كىردەكە دىگەپىتەۋە سەر
ھەنگاۋەكەنى سەرەتايى. ۋاتا پاشىگەن دەپىنەۋە لە كىردارى قورالنى
كىردىن. ئەۋ بەشە ھاردەش ۋەكىۋ خۇلى دەپىنەۋە ۋ ئەۋ فايلاتانەلى
تېپىدايە ھەر لە شۋىنى خۇيان دەپىنەۋە .

چۈنئىتى دانانى ويندوز Windows me

۶- ھەنگاۋەكانى سىستەمى ويندوز:


دوای ئەوھى كىردارى فۇرمات كىردن ئەبىت بە (۱۰۰ /)، دەبىنن شىۋەيەكى تىرمان بۇ دەرئەكەۋىت، لەو شىۋەيەدا ئىۋە دەتوانن سىستەمىكى تازە لە سەر ئامىرەكە دابىنن، ئەۋىش بە بەكارھىنانى ئەم سىدىيە لەگەل ئەم پەرتوكەدا ھەيە و بەم شىۋەيەى لای خوارەوہ :

ئازىزان! پىش ئەوھى كىردارى فۇرمات ئەنجام بەدەيت، ئەبىت بىزانى ئەو بەشەى سىدىيەكەت بۇ دەخوئىنئەوہ كام بەشە. واتا (E) يان (F) يان (G) يان (H) يان (I). ئەو ھەر لە سەرەتارە سىستەمى (Ms Dos) ئەۋەت بۇ دىيارى ئەكەت، وەك لە وئىنەكەدا دىيارە واتا كاتى كە ئەمە دەبىنن (Your CD _ Rom is Drive F)، ئەو ھىماى ئەۋەيە ئەم بەشەى كە ئەو دىيارى كىردە ئەگەر (E) يان (F) يان (G) يان (H) يان (I) بوو، ئەو ماناى ئەۋەيە كە ئەو بەشەيە سىدىيەكەت بۇ دەخوئىنئەوہ. بۇ نەۋنە لەم ئامىرەدا ئەو بەشەى، كە سىدىيەكەمان بۇ دەخوئىنئەوہ بەشى (F)ە. ئنجا لەبەر ئەۋە ئىمە ھەنگاۋەكان بەر پىرەوہ ئەنجام دەدەين، بەلام ئىۋە ئەبىت لە ئامىرەكەى خۇتان بىرواننە ئەو بەشەى كە سىدىيەكەتان بۇ دەخوئىنئەوہ. واتا بىزانن كام بەشە سىدىيەكەتان بۇ دەخوئىنئەوہ




تېبىنس : ئەو ئامارە بۇ كىراۋەى سەرەۋە پىمان دەلى كە بەشى F سىدىيەكەمان بۇ دەخوئىنئەوہ .

۷- له كۆتايى ئەم نووسىنه (> \ A) كه له ژىرهوه دياره، دهيتت بنوسرى (F:) هر بهم شيويه، ئنجا لهسەر كىيۇردهكه كليلى (Enter) دابگره، دهيتتى شيويه (> \ A) تهيتت به (> \ F:)، دواى ئهوه ئەم وشانه بنوسه (cd winme)، ئنجا لهسەر كىيۇردهكه كليلى (Enter) دابگره، دهيتتى (> \ F:) تهيتت به (> \ winme F:)، دواى ئهوه بنوسه (Setup)، ئنجا لهسەر كىيۇردهكه كليلى (Enter) دابگره، دهيتتى شيويهكى تريت بۇ ديتته بهر چاو وهك ئهوهى كه له ويتهكهى ژىرهوهدا دياره :



دواى ئهوهى ئەم شيويه دهيتتى، لهسەر كىيۇردهكه كليلى (Enter) دابگره .


كە كىلىلى (Enter) دادەگىرى دەيىنى شىۋەيەكى تىرت بۇ دەرنەكەۋىت، كە شىۋەي سىكان دىسكە (Scandisk)، شاشەكەت بۇ ئەبىت بە پەنگى شىن و كىردارى سىكان دىسكەت بۇ ئەنجام دەدات . واتا ھەمۇ بەشە ھاردەكانت بۇ دەروانىت ، تا بىزانىت ھەلەي ھەيە يان نا ، ئنجا چاۋەپوان دەكەيت ، تا دەگاتە سەر ئەم ئاستەي كە لە وىنەي ژىرەۋەدا ديارە :



كە گەيشتە سەر ئەم ئاستە، ئىۋە دەتوانن بە ھۆي ئارپاستەكانى سەر كىيۇردەكە ، واتا سەھمەكان ◀▶ بچنە سەر بەشى (Exit)، ئنجا لەسەر كىيۇردەكە كىلىلى (Enter) دابگرە ، تا جارىكى بگەپتەۋە بۇ سەر سىستەمى (Ms Dos). ئنجا كەمىك چاۋەپوان بگە، تا بەردەوام بىت لە دانانى سىستەمەكە ، ئنجا دىۋاي كەمىك شىۋەكەت بۇ دەگۈپى و دەچىتە سەر ھەنگاۋەكانى دانانى سىستەمەكە .


سەرەتا شىۋەى بۆشايىپكەت بۇ دەرئەكەۋىت، چاۋەرۋان بە تا
بۆشايىپكەت بۇ پەر نەبىتەۋە .

ئىنجا دۋاى ئەۋە شىۋەىكى تىرت بۇ دەرئەكەۋىت ، لەۋ شىۋەىدە بە
ھۋى كىبۇردەكەۋە بە كىلىلى (Tab) بچۇرە سەر (Next)، ئىنجا بۇ
بەردەۋام بوۋن ، لەسەر كىبۇردەكە كلىك لەسەر (Enter) بکە .



دىسان شىۋەىكى تىرت بۇ دەرئەكەۋىت ، بۇ بەردەۋام بوۋن بە ھۋى
كىبۇردەكەۋە بە كىلىلى (Tab) بچۇرە سەر (Next)، ئىنجا كلىك بکە
لەسەر (Enter) .

نازىزان ! ئەۋەي شايانى باسە ئەۋەيە، كە چەند شىۋەيەكى لەم
چەشەنتان بۇ دەرئەكەۋىت، ئىۋەي بەرپىز دەتۋانن بۇ بەردەۋام بىۋىن
كلىك بىكەن لەسەر (Next)، تا شىۋەي ستارت ئپ (Start up)، لەۋىدا
شىۋەي بۇشايىيەكتان بۇ دەرئەكەۋىت، كە داۋاي دروست كىردىنى دىسكى
(ستارت ئپ) تان ئى ئەكات .



که بۆشاییه که بوو به % ۲۰ شیویه کی تر دهر نه که ویت، که داوای دانانی دیسکیک له ناو (Floppy Drive) نه کات . ئیوه نه پیوستیتان به دروست کردنی (ستارت نهپ) هیه و نه پیوستیتان به دانانی دیسک هیه . له بهر نه وهی ئیمه نهم کاره مان هر له سهره تاوه باس کردووه ، واتا ئیوه دیسکی (ستارت نهپ) تان هیه ، که نه دیسکه یان سیدییه که له پیشدا ناماژه مان بۆی کرد ، تنها بۆ چوونه سهر سیستمی (دۆس) بوو ، ئیوهش همدووکیان هیه . ئنجا له بهر نه وه ده تانن کلیک بکهن له سهر فرمانی (Cancel) تا بهردهوامی به دانانی ویندوز که بدن . دواي نه وه چاره پوان دهین تا بۆشاییه که نه بیت به (۱۰۰٪) ، نه وسا کلیک له سهر فرمانی OK نه کهین ئنجا بو ماوهی (۱۵) چرکه چاره پری نه کهین، دهینن نامیره که (Restart) ریستارت نه بیتته وه . واتا ده کوژیتته وه و سهر له نوی هل نه بیتته وه . به لام له گهل کوژانه وه که نه بیت سیدییه که و دیسکه که له ناو نامیره که دهینن، تا بهردهوامی به دانانی سیستمی ویندوز دهین .



دواى ئەۋەدى ئامىزەكە ئىش دەكاتەۋە، كەمىك چاۋەرپوان ئەكەين دەبىنن چولەيكە ھەيە ، واتا ھەر خۇي بەردەۋامە لە دانانى سىستەمە تازەكە . دواى كەمىك لە چاۋەرپوانى دەبىنن شىۋەيەكەمان بۇ دەردەچىت، كە دوو بۇشايى تىدايە ، بۇشايى يەكەم شوئىنى ناۋە ، ئىۋە دەتوانن لە ناۋى خۇتان بنووسن ، بۇشايى دووم شوئىنى ناۋى كۇمپانىيە ، ئىۋە دەتوانن ناۋى كۇمپانىيەكەتان يان ھەر دەزگايىكى تر بنووسن . دواى ئەۋە كلىك لەسەر فەرمانى (Next) بىكەن ، دەبىنن شىۋەيەكى ترمان بۇ دەردەكەۋى ، كە كۇمەلىك بۇشايى بچوۋكى تىدايە، كە ئەم بۇشايانەش داۋى ژمارەى نەينى سىستەمە تازەكە ئەكات، ئىمە ژمارەى نەينى ئەو سىستەمەمان بۇ ئىۋە نامادە كىردۈۋە كە لە سىدىيەكەدايە، ئەۋىش بەم شىۋەيەيە :

HMQ67-PGP38-QD6D8-CJXDY-YG3FY

دواى ئەۋەدى ئەم ژمارە نەينىانە لە ناۋ بۇشايىيەكاندا دەنووسن ، كلىك بىكەن لەسەر فەرمانى (Next)، دەبىنن بەردەۋام ئەيىت لەسەر دانانى سىستەمەكە رەنگە تا تەۋاۋ بوۋنى دانانى سىستەمەكە دوو چار ئامىزەكە رىستارت بىتەۋە، واتا بىكوزىتەۋە و ئىش بىكاتەۋە . بەلام ھەر ۋەك لە پىشدا ئامازەمان بۇي كىردىۋو ، ئەيىت سىدى يان دىسكەكە لە ناۋ ئامىزەكەدا دەربىكەن .

بەم شىۋەيە بەردەۋام دەبىن تاكو ھەنگاۋى كۇتايى دانانى سىستەمەكە دەبىنن . لە كۇتايى دانانى سىستەمەكە بۇ دوا چار ئامىزەكە (رىستارت) ئەبىتەۋە و سەر لە نوۋ ئامىزەكە ئىش دەكاتەۋە


تەيىنەس : دواى تەۋاۋ بوۋنى سىستەمەكە پىۋىستەمان بە پىناسە كىردى بەشەكانى كارتى شاشە و كارتى دەنگ و كارتى مۇدىم ئەيىت ، تا رەنگ و دەنگ و بەستەۋەى بە تۇپى ئىنتەرنىت بە شىۋەيەكى تەۋاۋ و دروست ئەنجام بەدىن .

چۈنئىتى پىناسە كىردى كارتى شاشە Display Card


خوئىنەرى بەرئىز ! دىۋى دانانى سىستەمى وىندۇز لەسەر ھەر ئامىرنىك، گىرگىرىن بەش كە پىئوستى بە پىناسە كىردى ھەيئەت بەشى كارتى شاشە. ئىجا ھەندىك كات پىناسەى كارتى شاشەكە لە رىگى دانانى سىستەمەكە ھەيئەت، ئەۋىش ئەگەر ئەۋ جۆرە پىناسەىە لە پىشتر لە ناۋ سىستەمەكە دا ئامادە كرايىت . واتا ھەمۇ سىستەمىكى وىندۇز ھەندىك لە پىناسەى شاشە و دەنگ و بەشە گىرگەكانى تىرى ناۋ ئامىرى كۆمپىوتەر ئامادە ئەكات، تا بەكار ھىنەرەكان ماندوو نەبن لە پىناسە كىردى كارتەكانى دەنگ و شاشە و... ھتد.

ئەگەر دىۋى دانانى سىستەمى وىندۇز كارتى شاشەكە پىناسە (تەرىف) نەبوو ، ئەۋە دەتوانىن ئەم ھەنگاۋانە بەكارىيىن :


بۇ پىناسە كىردى كارتى شاشە پىئوستىمان بە پىناسەكە ئەيئەت لەسەر سىدى . واتا ئەيئەت ئەۋ جۆرە سىدىيەمان ھەيئەت ، كە تايبەتە بە كارتى شاشە، ئەۋ سىدىيە لە ناۋ بەشى تايبەت بە خوئىندەۋى سىدى دادەنن، ئىجا دەتوانىن بە شىۋەيەكى ئۆتوماتىكى بە دىۋى پىناسەكە دا بگەرىيىن ، تا ئەۋ جۆرە كارتەمان بۇ پىناسە بكات بەم شىۋەيە :




دواى دانانى سىدىيەكە ئەچىنە سەر ئايكۆنەى (My Computer) و
 كلىكى لاي راست لەسەر ئەو ئايكۆنەيە ئەكەين ، دەبينىن لىستىكمان بۆ
 دەردەكەوى . لەو لىستەدا ئەچىنە سەر فرمانى (Properties) و كلىكى
 لاي چەپى لەسەر ئەكەين ، دەبينىن شىۋەيەكمان بۆ دەرنەكەويت ، لەو
 شىۋەيەدا ئەچىنە سەر (Device manager) و كلىكى لەسەر ئەكەين .
 دەبينىن بەشەكانى (Device manager) بۆمان دەرنەكەويت . ئنجا
 ئەچىنە سەر بەشى (Display Adapter) و دەبل كلىكى لاي چەپى
 لەسەر ئەكەين ، شىۋەيەكى تىرمان بۆ دەردەكەوى ، لەو شىۋەيە ئەچىنە
 سەر بەشى (Standard Pci Graphics Adapter (vga) و دەبل
 كلىكى لاي چەپى لەسەر ئەكەين . ئنجا ئەچىنە سەر بەشى (Driver) و
 يەك جار كلىكى لاي چەپى لەسەر ئەكەين ، ئنجا لە ژىرەرەوى شىۋەكە
 ئەچىنە سەر بەشى (Update Driver...) و يەك كلىكى لاي چەپى
 لەسەر ئەكەين .



دوای کلیک کردن لەسەر (Update Driver) ، دەبینین شێوەیەکی ترمان بۆ دەردەکەوێ، لەو شێوەیەدا دوو بازنە ی بچوک دەبینین ، کە بازنە ی سەرەوێ دیاری کراوە . ئەگەر بازنە ی ژێرەو دیاری کرابوو ئەو بازنە کە ی سەرەو دیاری بکە و کلیک بکە لە سەر بازنە ی سەرەو بۆ دیاریکردنی . ئنجا دوای ئەوەش کلیک بکە لەسەر فەرمانی (Next) تا بە شێوەیەکی ئۆتوماتیکی بە دوای پیناسە ی کارتی شاشە کەدا بگەڕێ ، تا بیدۆزیتەو . ئەمە بە مەرجێک دڵنیا بیت لەو ی ئەو سیدی، کە لە ناو نامێرە کەدا داتناو پیناسە ی کارتی شاشە ی تێدا بیت ، ئەگەر پیناسە کە لە نێو سیدی کەدا نەبیت ، ئەو بۆت نادۆزیتەو . وانا پیناسە ی کارتی شاشە بۆ ناکات ، بە لām ئەگەر پیناسە کە لە نێو سیدی کەدا نەبیت ، ئەو پیناسە ی شاشە کە بۆ نەکات .



دواى ئەوەى لەسەر گەڕانى ئۆتوماتیکى کلیك دەکەیت، دواى چەند چرکەیهک دەبینى چەند بۆشاییەکت بۆ دەرئەکەوێت ، کە ھەر بۆ خوێ پر ئەبێتەو . لە دواى پر بوونەویدا شێوەکە دەگۆڕى و تەواو ئەبێت لە دانانى پیناسەى کارتێ شاشەدا ، ئنجا کلیك بکە لەسەر (Finish)، ئنجا داواى (ریستارت) کردنەوێ نامێرەکە ئەکات ، ئیوە لەسەرتانە تەنها کلیك بکەن لەسەر (Ok) بۆ ئەوەى نامێرەکە (ریستارت) ببێتەو . کاتیئ نامێرەکە ئیش دەکاتەو دەبینن پەنگى شاشەکە ئاسایی ئەبێتەو . واکا دەبینن پیناسەى کارتێ شاشەکە بە شێوەیەکی دروست ئەنجام دەرێ.



چۈنئىتى پىناسە كىردنى كارتى دەنگ Sound Card


نازىزان ! دىۋاي دانانى سىستەمى ويندۇز لەسەر ھەر ئامپىرىك و، دىۋاي پىناسە كىردنى كارتى شاشە ، بەشىكى تىرى گىرىگ ھەيە كە پىۋىستى بە پىناسە كىردن ھەيە ، ئەو بەشەش كارتى دەنگە . ئىنجا ھەندىك كات پىناسەى كارتى دەنگ لە پىنگاى دانانى سىستەمەكەوۋ ئەيىت ، ئەۋىش ئەگەر ئەو جۆرە پىناسەيە پىشتىر لە ناو سىستەمەكەدا ئامادە كرايىت . واتا ھەموو سىستەمىكى ويندۇز ھەندىك لە پىناسەى دەنگ و شاشە و بەشە گىرىگەكانى تىرى ناو ئامپىرى كۆمپىوتەر ئامادە ئەكات ، تا بەكارھىنەرەكان مەندوو نەبن لە پىناسە كىردنى كارتەكانى دەنگ و شاشە و . . ھتد .

ئەگەر دىۋاي دانانى سىستەمى ويندۇز كارتى دەنگ پىناسە (تەرىف) نەبوو . ئەو دەتوانىن ئەم ھەنگاۋانە بەكارىيىن :

بۇ پىناسە كىردنى كارتى دەنگ پىۋىستىمان بە پىناسەكە ئەيىت لەسەر سىدى ، واتا ئەيىت ئەو جۆرە سىدىيەمان ھەيىت ، كە تايىبەتە بە كارتى دەنگ ، ئەو سىدىيە دادەنىنە ناو بەشى تايىبەت بە خويندەنەۋى سىدى ، ئىنجا دەتوانىن بە شىۋەيەكى ئۆتۇماتىكى بە دىۋاي پىناسەكەدا بگەپىن ، تا ئەو جۆرە كارتەمان بۇ پىناسە بىكات ، ھەر بە ھەمان شىۋەى پىناسە كىردنى كارتى شاشە .




دوای دانانى سىدىيەكە ئەچىنە سىر ئايكۆنەي (My Computer) و
 كلىكى لاي راست لەسەر ئەو ئايكۆنەيە ئەكەين ، دەيىن لىستىكمان بۇ
 دەردەكەوي ، لەو لىستەدا ئەچىنە سىر فەرمانى (Properties) و كلىكى
 لاي چەپى لەسەر ئەكەين ، دەيىن شىۋەيەكمان بۇ دەردەكەويت لەو
 شىۋەيەدا ئەچىنە سىر (Device manager) و كلىكى لەسەر ئەكەين ،
 دەيىن بەشەكانى (Device manager) بۇمان دەردەكەويت . ئىنجا
 ئەچىنە سىر بەشى (Other Devices) كە ئەمە شىۋەكەيەتى ؟ ، ئىنجا
 دەپل كلىكى لاي چەپى لەسەر ئەكەين ، تا بەشەكانى دەردەكەويت ، ئىنجا
 ئەچىنە سىر بەشى (PCI multimedia Sound card) و دەپل كلىكى
 لاي چەپى لەسەر ئەكەين ، ئىنجا شىۋەيەكى تىرمان بۇ دەردەكەوي . لەو
 شىۋەيە ئەچىنە سىر بەشى (Driver) و يەك جىر كلىكى لاي چەپى
 لەسەر ئەكەين ، ئىنجا لە ژۇرەۋەي شىۋەكە ئەچىنە سىر بەشى
 (Update Driver...) و يەك كلىكى لاي چەپى لەسەر ئەكەين .



دوای كليك كۈردىن لەسەر (Update Driver) دەيىن شىۋەيەكى تىرمان بۇ دەردەكەۋى ، لەر شىۋەيەدا دوو بازىنەي بچووك دەيىن ، كە بازىنەي سەرۋەي دىيارى كراۋە . ئەگەر بازىنەي ژىرەۋە دىيارى كراۋە ، ئەۋە بازىنەي سەرۋە دىيارى بگە و كليك بگە لە سەر بازىنەي سەرۋە بۇ دىيارى كۈردى ، دوای ئەۋە كليك بگە لەسەر قەرمانى (Next) ، تا بە شىۋەيەكى ئۆتۈماتىكى بە دوای پىنئاسەي كارتى دەنگەكەدا بگەپى و بىدۆزىتەۋە . ئەۋە بە مەرجىك دىلنیا بىت لەۋەي ئەۋە سىدىيەي ، كە لە ناۋ ئامىرەكەدا داتناۋە پىنئاسەي كارتى دەنگى تىدا بىت . ئەگەر پىنئاسەكە لە نىۋە سىدىيەكەدا نەبىت ، ئەۋە بۆت نادۆزىتەۋە ، واتا پىنئاسەي كارتى دەنگت بۇ ناكات . بەلام ئەگەر پىنئاسەكە لە نىۋە سىدىيەكەدا ھەبىت ، ئەۋە پىنئاسەي دەنگەكەت بۇ ئەكات.



دوای نهوهی کلیک دهکیت لهسر گهرانی نؤتوماتیکی ، دوای چەند چرکەیهک دهبینی چەند بۆشاییهکت بۆ دهرنهکەوینت ، که هەر بۆ خۆی پر نهبیتهوه . له دوای پر بوونهوهدا شیوهکه دهگۆپی و تهواو نهبیئت له دانانی پیناسهی کارتی دهنگ ، ئنجا کلیک بکه لهسر (Finish)، له هەندێ کاتدا داوای (ریستارت) کردنهوهی نامیزهکه نهکات . واتا داوای کورانهوه و نیش کردنهوهی نامیزهکه نهکات ، ئیوه لهسهرتانه تهنها کلیک بکهن لهسر (Ok) بۆ نهوهی نامیزهکه (ریستارت) بییتهوه ، نهگهر نهو جۆره فرمانه دهرکهوت ، واتا نهگهر داوای (ریستارت) کردنهوهی نامیزهکهی کرد و کاتیئ که نامیزهکه نیش دهکاتهوه ، دهبینین دهنگیک له نامیزهکهوه دهردهچینت ، واتا دهبینین پیناسهی کارتی دهنگی به شیوهیهکی دروست نهچام دا.



چۇنىقتى پېئاسە كىردى فاكس مۇدىم Modem

لە پۇزگارى ئەمۇمان دەيىن زانست بە شىۋەيەكى بەرچاۋ گەشە
 ئەكات و پۇز بە پۇز بەرەو پېش دەچىت ، ئەۋەى من مەبەستە تېشىكى
 بىخەمە سەر ئەۋەيە ، كە تۇپى ئىنتەرنېت بەشىكە لەو زانستەى
 پىۋىستى بە باس كىردن ھەيە . ئىجا پېش ئەۋەى باسى تۇپى
 ئىنتەرنېت بىكەين ، پىۋىستە باسى پېئاسە كىردى ئەو كارتە بىكەين
 ئەگەر كارتى (فاكس مۇدىم) لەسەر ئامىرەكەت ھەبوو . پىۋىستە ئەو
 كارتە پېئاسە بىكىرى بەلام ئەگەر ئەو جۇرە كارتە لەسەر ئامىرەكەت
 نەبەستراپوو ، ئەۋە دەتوانن ئەو جۇرە كارتە بىكىرى و لەسەر ئامىرەكەتان
 بىبەستىن لە شىۋىنى تايىبەتى خۇى لەسەر مەزەر بۇردەكە . دواى ئەۋە
 پىۋىستە پېئاسە بىكىرىت بۇ ئەۋەى دواى پېئاسە كىردەكە بتوانن تۇپى
 ئىنتەرنېت بەكارىيىن . ئەگەر ئەو جۇرە كارتەمان ھەبوو ، ئەۋە دەتوانىن
 لە رېگاي ئەو كارتەۋە تۇپى ئىنتەرنېت بەكارىيىن .

ئازىزان ! دواى دانانى سىستەمى ويندۇز لەسەر ھەر ئامىرىك و
 دواى پېئاسە كىردى كارتى شاشە و دەنگ ، بەشىكى تىرى گىرگ ھەيە ،
 كە پىۋىستى بە پېئاسە كىردن ھەيە ، ئەۋە شەش (فاكس مۇدىم) .


خوڭئەرى ئازىز! ھەندىك كات پىناسە (فاكس مۇدېم) لە رىڭگاي دانانى سىستەمەكە ۋە ئەبىت . ئەويش ئەگەر ئەو جۆرە پىناسەيە لە پىشتەر لە ئاۋ سىستەمەكەدا ئامادە كىرايىت ، واتا ھەموو سىستەمىكى ويندۇز بەشىكى كەم لە پىناسەي دەنگ و شاشە و فاكس مۇدېمى ئاۋ ئامىرى كۇمپيوتەر ئامادە ئەكات ، تا بەكارھىنەرەكان ماندوو نەبن لە پىناسە كىردى كارتەكانى دەنگ و شاشە و فاكس مۇدېم . . ھتد.

ئەگەر دواي دانانى سىستەمى ويندۇز (فاكس مۇدېم) پىناسە (تەرىف) نەبو ، ئەو دەتوانىن ئەم ھەنگاۋانە بەكارىيىن :


بۇ پىناسە كىردى (فاكس مۇدېم) پىۋىستىمان بە پىناسەكە ئەبىت لەسەر سىدى ، واتا ئەبىت ئەو جۆرە سىدىيەمان ھەبىت ، كە تايبەتە بە فاكس مۇدېم ، ئىجا ئەو سىدىيە دادەننە ئاۋ بەشى تايبەت بە خوڭئەنەۋەي سىدى . ئەوسا دەتوانىن بە شىۋەيەكى ئۆتۇماتىكى بە دواي پىناسەكەدا بگەرىيىن ، تا ئەو جۆرە مۇدېمەمان بۇ پىناسە بكات ، ھەر بە ھەمان شىۋەي پىناسە كىردى كارتى شاشە و كارتى دەنگ .




دوای دانانی سیدی که نه چینه سر نایکونهی (My Computer) و کلیکی لای راست له سر نهو نایکونهیه نه کهین ، ده بینین لیستیکمان بو در ده که وی . لهو لیست هدا نه چینه سر فرمانی (Properties) و کلیکی لای چه پی له سر نه کهین ، ده بینین شیوهیه کمان بو در نه که وی . لهو شیوهیه هدا نه چینه سر (Device manager) و کلیکی له سر نه کهین ، ده بینین به شه کانی (Device manager) بومان در نه که وی . ننجا نه چینه سر به شی (Other Devices) که نه مه شیوه که یه تی ؟ ، ننجا ده بل کلیکی لای چه پی له سر نه کهین ، تا به شه کانی در یکه وی ، ننجا نه چینه سر به شی (PCI Modem) و ده بل کلیکی لای چه پی له سر نه کهین . ننجا شیوهیه کی ترمان بو در ده که وی لهو شیوهیه نه چینه سر به شی (Driver) و یه ک جار کلیکی لای چه پی له سر نه کهین . ننجا له ژیره وهی شیوه که نه چینه سر به شی (Update Driver...) و یه ک کلیکی لای چه پی له سر نه کهین .



دوای كلىك كىردىن لەسەر (Update Driver) دەپىنن شىۋىيەكى
 تىرمان بۇ دەردەكەۋى ، لەو شىۋىيەدا دوو بازىنەى بچووك دەپىنن ، كە
 بازىنەى سەرۋەى دىيارى كراۋە . ئەگەر بازىنەى ژىرەۋە دىيارى كراۋە
 ئەۋە بازىنەكى سەرۋە دىيارى بگە و ، كلىك بگە لە سەر بازىنەى سەرۋە
 بۇ دىيارى كىردى . ئىنجا دوای ئەۋەش كلىك بگە لەسەر فەرمانى (Next)،
 تا بە شىۋىيەكى ئۆتۈماتىكى بە دوای پىناسەى (فاكس مۇدىم)دا بگەپى
 و بىدۆزىتەۋە . ئەمە بە مەرجىك كە دۇنيا بىت لەۋەى ئەۋە سىدىيەى ، كە
 لە ناۋ ئامىرەكەدا داتتاۋە پىناسەى (فاكس مۇدىم)ى تىدا بىت . ئەگەر
 پىناسەكە لە نىۋە سىدىيەكەدا نەبىت ، ئەۋە بۆت نادۆزىتەۋە ، واتا
 پىناسەى (فاكس مۇدىم)ى بۇ ئاكاك . بەلام ئەگەر پىناسەكە لە نىۋە
 سىدىيەكەدا مەبىت ، ئەۋە پىناسەى (فاكس مۇدىم)ت بۇ ئەكاك .



دواى ئەۋەدى كلىك دەكەيت لەسەر گەرانى ئۆتۈماتىكى ، دواى چەند چىركەپەك دەپىنى كە چەند بۆشايى يەكت بۇ دەرئەكەۋىت ، كە ھەر بۇ خۇي پىر ئەبىتتەۋە . لە دواى پىر بوونەۋەدا شىۋەكە دەگۈپى و تەۋار ئەبىت لە دانانى پىناسەى (فاكس مۇدىم) ، ئىجا كلىك بىكە لەسەر (Finish)، ئىجا لە ھەندى كاتدا داۋاى (رىستارت) كىردىنەۋەى ئامىرەكە ئەكات . ئىۋە لەسەرتانە تەنھا كلىك بىكەن لەسەر (Ok) بۇ ئەۋەى ئامىرەكە (رىستارت) بېيتتەۋە . ئەگەر ئەۋ جۈرە فەرمانە دەرەكەۋت ، واتا ئەگەر داۋاى رىستارت كىردىنەۋەى ئامىرەكەى كىرد ، كاتىك كە ئامىرەكە پى ئەبىتتەۋە دەپىنىن، كە (فاكس مۇدىم)كە پىناسە بىۋە ، واتا پىناسەى (فاكس مۇدىم)ى بە شىۋەيەكى لىرۋىست ئەنجام داۋە.




چۇنىقتى پىناسە كىردى نامىرى چاپ كىردى Printer

خوينەرى ئازىز! دىۋاي پىناسە كىردى ئەو بەشەنەي كە نۆز پىۋىست
بوون لە ئاۋ نامىرەكەدا ، ئەچىنە سەر باسى ئەو پارچانەي كە دەكەونە
دەرمەۋى نامىرەكە ، دەكو نامىرى چاپ كىردى (طابعة) .


ئەگەر نامىرى چاپ كىردىتقان مەۋوۋ و وىستان كارى پى بىكەن ، ئەۋە
ئەبىت ئەو بەشەش دەكو بەشەكانى ئاۋ كەيسەكە ، ئەبىت پىناسە
بىكرىت ، تا بتۈۋان نوۋسىنەكانتاق بەو نامىرە چاپ بىكەن .

ئىنجا بەرىزەكانم بىفەرموون بۇ باسى چۇنىقتى پىناسە كىردى نامىرى
چاپ كىردى !

سەرەتا ئەم نامىرى چاپ كىردەش دەكو بەشەكانى پىشۋو ، ئەبىت
سىدىيەكى تايىبەتى لەگەندە پىت بۇ پىناسە كىردى . ئەو سىدىيە دادەننىنە
ئاۋ بەشى خويندەۋى سىدى ، دىۋاي ئەۋە ئەچىنە سەر لىستى
(Start)، ئىنجا لەۋىشەۋە ئەچىنە سەر بەشى (Settings).



لهوئشهوه نهچینه سهه بهشی (Printers) و یهك جار كلیكی لای چهپی لهسهه نهكهین ، دهبینین شیوهیهكمان بۆ دهههكهوئیت . لهو شیوهیهدا نهچینه سهه بهشی (Add Printer) ، ئنجا لهسهه نهو بهشه دههبل كلیكی لای چهپ نهكهین ، دهبینین شیوهیهكی ترمان بۆ دهههكهوئیت . بۆ بههههوام بوون یهك جار كلیكی لای چهپ لهسهه (Next) نهكهین، دواى نهوه بۆ بههههوام بوون دیسان كلیك نهكهین لهسهه (Next) ، تا نهه شیوهیهمان بۆ دهههكهوئیت ، كه له وینهكهدا نامازهمان بۆی كردهوه .




ئنجا ئەچینە سەر بەشی (Have Disk) و یەک جار کلیکى لای چەپی لەسەر ئەکەین ، تا ئەو کاتەى شیۆه یەکی ترمان بۆ دەردەکهوێ . لەو شیۆه تازە یەدا ئەچینە سەر بەشی (Browse) و یەک جار کلیکى لای چەپی لەسەر ئەکەین ، دەبینین شیۆه یەکی ترمان بۆ دەردەچێت ، کە کۆمەڵێک بۆشایی و فرمانی جوړاو جوړی تێدا یە . ئێمە ئەچینە سەر بەشی (Drives) ، لەوێ کلیک ئەکەین و بەشی سیدی خوێندنەو دیاری ئەکەین ، ئنجا لە بەشی (folders) لەسەرەو ناوەرۆکی سیدیەکە دەبینین . لە ئێو ناوەرۆکەکەدا لەسەر بەشی (Drive) دەبێ کلیکى لای چەپ ئەکەین ، ئنجا ئەچینە سەر ناوی نامیری چاپکردنەکە و دەبێ کلیکى لەسەر ئەکەین ، تا پیناسەکەى دەچێت ئەو بەری بۆشاییەکەى تر . و اتا (File Name) ، ئنجا پیناسەکە دیاری ئەکەین و کلیک ئەکەین لەسەر فرمانی (Ok) .




ئىنجا جارىكى تىركىلىك لەسەر فەرمانى (Ok) ئەكەين ، دەيىن شىۋەى بۆشايىيەكمان بۇ دەرئەكەۋىت ، كە خۇى پىر ئەيىتەۋە . ئىمە چاۋەرۋان ئەكەين تا بۆشايىيەكمان بە تەۋاۋى پىر دەبنەۋە ، ئىنجا دۋاى ئەۋە كىلىك ئەكەين لەسەر فەرمانى (Next) . ئىتەر بەۋ شىۋەىيە بەردەۋام دەيىن ، تا دەگەيتە سەر فەرمانى (Finish) ، ئىنجا كىلىك ئەكەين لەسەر (Finish) بۇ كۆتايى ھىنان بە پىناسە كىردىنكە ، دەيىن بەم شىۋەىيە نامىرى چاپكىردىنكەمان پىناسە كىردى .

ئەمە پىناسە كىردىن بوۋ لە پىنگاى (Add Printer) ، بەلام ھەندىك جار ئەم كارە بە شىۋەىيەكى ئاساتىر ئەنجام دەدرىت ، كە ئەۋىشيان لە پىنگاى سىدى (ئۆتۈرەن) ەۋە ئەنجام دەدرىت . ۋاتا سىدىيەكە بە شىۋەىيەكى ئۆتۈماتىكى دوست كىراۋە . كاتى سىدىيەكە دادەئىتە سەر بەشى خويندەنەۋەى سىدى ، دەيىن شىۋەىيەكى (ئۆتۈرەن) دىتە سەر پوۋبەرى شاشە و كۆمەلىك شتى تىدايە . ئەگەر بىتەۋى لە پىنگاى ئەۋ (ئۆتۈرەن) ەۋە نامىرى چاپكىردىنكە پىناسە بىكەيت ، ئەيىت كىلىك لە سەر (Install Printer) بىكەيت و بەردەۋام بىت لە ھەنگاۋەكانى پىناسە كىردىن ، ئەۋىش لە پىنگاى كىلىك كىردىن لەسەر فەرمانى (Next)



بهردهوام دهېښ به کليک کردن لهسر فرمانې (Next) ، تا دهگاته سر تهواو پوښتي پښانه کردنهکه ، ئنجا بؤ دلنیا پوښ لهوهی که نهو نامیره پښانه پووه یان نهپووه ، نهوه دهتوانی له ړنگای لیستی (Start) بچیته سر هه لېږاردهی (Settings) . ئنجا لهوښهوه بچیته سر (Printer) و لهوی کليک بکه ، تا ببینی که نامیرهکه پښانه پووه ، یان نهپووه . نهگهر له تهنیشت (Add Printer) شیوهی نامیرکی چاپ کردنت بینی ، نهوه به مانای نهوه دیت ، که نهو نامیری چاپ کردنهت پښانه کردووه .

تېبینی : پښانه کردنی نامیری چاپ کردن له جوریک بؤ جوریکي تر جیاوازی هیه . واتا پښانه کردنی هه موو نامیرکی چاپ کردن وهکو یهک نیه ، بهلام له پووی شیوهوه دهتوانن بلیښ ، که شیوازی پښانه کردن له ړنگای (Add Printer) بؤ هه موو نامیرهکان نهیت .



چۈنئىتى دانانى بەشەكانى ئۇفيس Microsoft Office

دوای ئەنجام دانى كارى فۇرمات و دانانى سىستەمى وىندوز و پىنئاسە كردنى ھەموو بەشە گىرنگەكان ، ئىستاكاتى ئەو ھاتوۋە بچىنە سەر باسى دانانى بەشەكانى مايكرۇسۇفت ئۇفيس Microsoft Office كە ئەم بەشەنەش لە چەند بەرنامەيەكى گىرنگ پىك ھاتوۋە :

- ۱- بەرنامەى مايكرۇسۇفت وورد Microsoft Word
- ۲- بەرنامەى مايكرۇسۇفت ئەكسل Microsoft Excel
- ۳- بەرنامەى مايكرۇسۇفت ئەكسس Microsoft Access
- ۴- بەرنامەى مايكرۇسۇفت پاۋەر پۇينت Microsoft PowerPoint
- ۵- بەرنامەى مايكرۇسۇفت پىندىر Microsoft Binder
- ۶- بەرنامەى مايكرۇسۇفت ئاوت لوك Microsoft Outlook



ٺهڪر بمانهوي ٺهڪر به شانه له سهر ٺاميزه ڪه مان دابنيين و له سهر
سيسته مه ڪه ڪاري له سهر بڪهين ، ٺهوه ٺهبيٽ سيديه ڪمان هه بيٽ ٺهڪر
به شانهي له سهر بيٽ ، واکا (Microsoft Office) ٺيڪه ٺهڪر به شانه مان له
ٺاو ٺهو سيديه داناهه ، ڪه له ڪل ٺهڪر ڪٽي به دايه . واکا به شه ڪه به ٺاوي
(Microsoft Office 97) له ٺاو سيديه ڪه دا هه به ، ٺيوه ده توانن
سووي ٺي وهريگرن پو داناني له سهر سيسته مه ڪه . ٺنجا به رمورن پو
باسي چونيٽي داناني (Microsoft Office 97) .


سهره ٺا سيديه ڪه دا ده ٺي ٺاو به شي خويندنه وي سيدي له ٺاو
ڪه يسه ڪه ، ٺنجا دواي ٺهوه ٺهچينه سهر پووبهري شانه و له ونيشه وه
ٺهچينه سهر ٺايڪونهي (My Computer) و ٺهو ٺايڪونهيه ٺهڪه ينه وه .



دوۋى كۆرۈنۈشى ئايكۆنەي (My computer) ئەچىنە سەر بەشى
 خۇيىندىنەۋى سىدى و ، ئەۋ بەشە بە دوۋىار كلىكى لاي چەپ
 ئەكەينەۋ ، تا ناۋەپۇكى سىدىكە بىيىن ، ۋەك دەيىن ناۋەپۇكى
 سىدىكە زۆر فايلا تىدايە ، ئەۋى كە پىۋىست بىت بۇ دانانى
 بەشەكانى ئۇفيس ، واتا بەرنامەي (ۋورد) و (ئەكسل) و (ئەكسس) و
 (پاۋەر پۋىنت) ... ھتە. فايلىكە بە ناۋى (Office 97) ، ئىجا ئەچىنە
 سەر فايلى (Office 97) و ئەۋ بەشە بە دوۋىار كلىكى لاي چەپ
 ئەكەينەۋ .




دوای کردنهوى فایللى (Office 97) دیسان كۆمهلىك فایللى تر دهیینن ، كه هموو فایللكان به شیوهى ژماره دانراون . ئنجا له ناو شهو فایللنه دا نهچینه سەر فایللى (Disk 1) و به دوچار كلیكى لای چهپ (Disk 1) نهكهینهوه ، تا بهرهموامى به دانانى بهشهككى (ئوقۇس) بههین .




دوای کردنه و هی فایللی (Disk 1) ، دیسان ده بینین چمنده به شیکی
تر له ناو نهو فایلدها هیه ، له ناو نهو به شاندها و بو دانانی
(Microsoft Office 97) نه چینه سمر به شی (Setup) و دوو جار کلیکی
لای چه پی له سمر نه کمین ، تا دهست به کار بین له دانانه که .



دوای شه‌وی دوو جار کلیکی لای چه‌پ له‌سه‌ر به‌شی (Setup) شه‌که‌ین ، شه‌چینه سه‌ر هه‌نگاو هه‌کائی دانانی به‌شه‌کائی (Microsoft Office 97) ، ده‌بینین شه‌ویه‌که‌مان بو دهر شه‌که‌وئیت . له‌ شه‌ویه‌دا دوو فرمان ده‌بینین ، که دانیامان شه‌کات له‌وه‌ی شه‌که‌ر به‌مانه‌وئیت به‌رده‌وامی بده‌ین به دانانی (Microsoft Office 97) ، شه‌وه شه‌چینه سه‌ر فرمانی (Continue) و یه‌که جار کلیکی لای چه‌پی له‌سه‌ر شه‌که‌ین .



دوۋى كلىك كىردىن لەسەر فەرمانى (Continue) بۇ بەردەوام بوون لەسەر دانانى (Microsoft Office 97) ، دەيىن شىۋە يەككى تىرمان بۇ دەردەكەۋى ، كە دوو بۇشايى تىدايە ، بۇشايى سەرۋە ، واتا بۇشايى (Name) تايىبەتە بە ناو ، دەتوانىن ھەر ناۋىك بىنوسىن . بۇشايى دوومىش ، واتا بۇشايى (Organization) ، تايىبەتە بە ناۋى دەزگا ، يان مەلبەند ، يان كۇمپانىيا ، واتا دەتوانىن ناۋى كۇمپانىيەك ، يان مەلبەندىك ، يان دەزگايەك بىنوسىن . دوۋى پىر كىردىنەۋى ھەردو بۇشايى ، يەك جار كلىكى لاي چەپ لەسەر فەرمانى (Ok) ئەكەين .




تەيىننى : لە پىر كىردىنەۋى ھەردو بۇشايىكەدا گىرنگ نىچ ناۋىك بىنوسىت ، بەلام ئەبىت ئەو بۇشايى پىر بىكىتەرە . ئىجا دەتوانى لە بۇشايى يەكەم ناۋى خۇت بىنوسى ، يان ناۋى ھەر كەسىكى تر . لە بۇشايى دوومىشدا ھەر بە ھەمان شىۋە دەتوانى ناۋى ئەو دەزگايە ، يان ئەو كۇمپانىيە ، يان ئەو شىۋىنە بىنوسى كە كارى تىدا دەكەيت .


دوای پر كردنهوہى ھردو بوشاييەكە و كليك كردن لەسەر ڤەرمانى (Ok) شيوہيەكان بۆ دەرئەكەوت ، كە ئەو شيوہيە تايبەتە بە دۇنيا بوون لە پر كردنهوہى ھردو بوشاييەكەى بەشى پيشوو . بۆ بەردەوام بوون ديسان دەتوانن كليك لەسەر ڤەرمانى (Ok) بكن .



دوای ئەوئى كلىك لەسەر فەرمانى پىشوو ، واتا (Ok) ئەكەين دەيىن ، ديسان شىۋەيەكى تىرمان بۇ دەرئەكەوت ، كە ئەو شىۋەيەش ھاوشىۋەيە لەكەل شىۋەي پىشوو . بۇ بەردەوام بوون لەو شىۋە تازەيە . ديسان جارىكى تر كلىك بىكەن لەسەر فەرمانى (Ok) .



وهك پېنېمان ، له بهشه گانې پېشوو چهند فرمانېكې هاوشيوهمان بو
 دهر كهوت ، له فرمانانهدا كليكان لهسر (Ok) دهكرد ، تا بهر دهوام
 بين له دانانې بهشه گانې (Microsoft Office 97) ، واتا له دواى پر
 كردنه وې دوو بوشاييه كه (۲ جار) له دواى يكثر كليك لهسر فرمانې
 (Ok) بگهن .



دواي شه شيوه يه كي ترمان بو دهر نه كه وښت ، كه داواي دياري كردني چيگايه كمان ليته كات ، تا به شه کاني (Microsoft Office 97) مان لهو چيگايه بو دابني . نيوه ده توانن هر شه چيگايه وه كو خوي بهيلنه وه ، واتا شه چيگايه ي كه خوي ده ست نيشاني كردووه . شه ویش به شه هاردي (C: Program File) . واتا ده توانن هر له گهل دهر كه ورتني شيوه تازه كه دا كليك له سهر فرماني (Ok) بكن ، تا به شه کاني (Microsoft Office 97) تمان له ناو به شي (C: Program File) بو دابني .




دوای کلیک کردن له سره فرمانی (Ok) ، ده‌بینن شیوه‌یه‌کی ترمان
 بو دهرته‌کویت . لهو شیوه‌یه‌دا داوای دیاری کردنی به‌شه‌کانی
 (Microsoft Office 97) مان لینه‌کات ، به‌لام به‌چند شیوه‌یه‌ک ، نیوه
 ده‌توانن شیوه‌ی (Typical) هه‌لبریزن . واتا هم شیوه‌یه‌ لهو به‌شانه
 داده‌نیت که پیویستن هه‌بیت له‌ نار به‌شه‌کانی (Microsoft Office 97) .



كاتىك كە كلىك لەسەر فەرمانى (Typical) ئەكەين ، ئەو لە كاتى دانانەكە تەنھا بەشە پىۋىستەكانمان بۇ نامادە ئەكات . ئنجا دەيىن ديسان شىۋەيەكمان بۇ دەرئەكەۋىت ، لەو شىۋە تازەيەدا كلىك لەسەر فەرمانى (Continue) ئەكەين ، بۇ بەردەوام بوون لە دانانى بەشەكانى (Microsoft Office 97) .




دواى كلىك كردن لەسەر فرمانى (Continue) دەيىن بۇشايبەكمان
بۇ دەرئەكەوت ، ئىيۈە ئەيىت چاۋەرۋان بىن ، تا ئىۋ بۇشايبە پىر ئەيىتەۋە
ۋ ئەيىت بە (۱۰۰٪) . كاتىك ئەيىت بە (۱۰۰٪) دوا فرمانمان بۇ
دەردەچىت ، كە ئەۋىش دۇنيا بوۋنە لە تەۋاۋ بوۋنى دانانى
(Microsoft Office 97). جا ئىۋە دەتۋاتىن بۇ دوا جار كلىك لەسەر
فرمانى (Ok) بىكەن .



به م شپوهيه توانيمان به سر كه وتوويي (Microsoft Office 97) له سر سيستمې ويندوژ ميلينيوم دابنځين . ئنجا دواي دانانې به شه کاني (Microsoft Office 97) ده توانين هر به شيكي بمانه وټ به کاري بينين ، نه ویش له پښکاي ليستی (ستارت) دوه ، له ناو هه لېږدې (Programs) ، که هم بهرنامه سر به (Microsoft Office 97) ن :

- ۱- بهرنامه مایکروسوفت ورد Microsoft Word
- ۲- بهرنامه مایکروسوفت نه کسل Microsoft Excel
- ۳- بهرنامه مایکروسوفت نه کسس Microsoft Access
- ۴- بهرنامه مایکروسوفت پاوهر پوینت Microsoft PowerPoint
- ۵- بهرنامه مایکروسوفت پیندر Microsoft Binder
- ۶- بهرنامه مایکروسوفت ناوت لوك Microsoft Outlook



چۆنیتى دانانى فۇنتى كوردى Font

دوای دانانى سیستەمى ویندوز و . دوای پېنئاسە کردنى بەشەکانى دەنگ و شاشە و مۆدیم و نامیری چاپ کردن و دانانى بەشەکانى سەر بە (Microsoft Office 97) ، ئىستاکاتى ئەو هاتوو بچینە سەر چۆنیتى دانانى ئەو بەشە پىنویستائەى تر ، کە بۇ کارەکانمان پىنویستن ، وەکو دانانى شیوہى خەتى کوردى (فۇنتەکان) و ، ھەرودھا بەرنامەى کۆپى کردنى سیدی و ، بەرنامەى نیشاندانى وینە و ، بەرنامەى گۆرانى بەکارھىتان و ، بەرنامەى ھەرھەنگى وەرگىزان (قاموس) و ، بەرنامەى دژە ڤایرۇس . لە بەشەکانى داھاتوودا ئەم بەشانە و چەند بەشیکی تر باس ئەکەین .

جا ئىستاکا بۇ ئەوہى بتوانین بە زمانى کوردى نووسین بنووسین ، ئەچینە سەر باسى چۆنیتى دانانى فۇنتى کوردى لە ناو سیستەمەکە . دەتوانین بە شیوہیەکی ئاسان ئەم کارە ئەنجام بدەین . بۇ ئەنجامدانى ئەم کارەش ئەبى لەسەر سیدی یان فلۆپى فۇنتى کوردیمان ھەبى . بۆیە ئیمە بەشیکی ڤایبەتیمان بە ناوى (Kurdesht Font) واکا فۇنتى کوردى لە ناو ئەو سیدیە داناوہ ، کە لەگەل ئەم کتیبەدايە . ئىستاکا دەتوانین دەست بەکار بین لە زیاد کردنى فۇنتى کوردى بۇ سەر سیستەمى ویندوز . ڤەرموون بۇ باس کردنى ھەنگاوہکانى دانانى فۇنتى کوردى

سەرەتا ئەم سیدیە ، که لەگەڵ ئەم کتێبه دایە دایە نینە ناو بەشی
 خۆیندەوهی سیدی لە ناو کەیسە کەدا . ئنجا دواى ئەوه ئەچینه سەر
 پووبەری شاشە کە و لەوێشەوه ئەچینه سەر ئایکۆنەى
 (My Computer) . که لە رینگای ئەو ئایکۆنەیهوه دەتوانین بچینه سەر
 سیدیە کە و ناوه پۆکی سیدیە کە ببینین . ئنجا بۆ کردنەوهی ئەو
 ئایکۆنەیه دووجار کلیکى لای چهپی لەسەر ئەکەین



دوای كوردنەوێ ئایكۆنەى (My Computer) دەبینن چەند بەشێك
لە ناو ئەو ئایكۆنەى هەیه . ئێمە دەتوانین بۆ كوردنەوێ سیدیەكە بچینه
سەر بەشى خویندنەوێ سیدی ، كە ئەو بەشە لە وێنەكەى ژێرەو
ناماژەى بۆ كراوه . ئنجا دوای ئەو بە دوو جار كلیكى لای چەپ بەشى
سیدی خویندنەوێ ئەكەینەو ، تا ناوەرۆكەكەى ببینن و بچینه سەر ئەو
بەشەى كە پێویستمان پێى نەبێ .




ئىنجا دوای ئەوەی بەشی (Kurdesch Font) ئەکەینەو ، دەبینین
جۆرەها فۆنت لە ناو ئەم بەشە هەیە ، وەک فۆنتی کوردی لە جۆری
زانست (Font Zanest) و فۆنتی کوردی لە جۆری علی (Alis Font) و
فۆنتی کوردی لە جۆری (Pg Font). بەرپزەکانم ! ئەمانە هەمووی
فۆنتی کوردیی ، کە لەر چەند فایلەدا کوکراونەتەو ، ئێمە دەتوانین بۆ
نووسینی کوردی لە ناو بەرنامەکانی نووسیندا بەکاریان بینین .




سەرھەتتا يەككە لەۋ سى قايىلە ئەكەينەۋە . بۇ نەۋنە فائىلى
 (Font Zanest) ئەكەينەۋە ، ئىنجا ئەچىنە سەر شىرتى لىستەكان . كە
 ئەكەۋىتە ژىرەۋەى شىرتى ئاۋنىشان لەۋىشەۋە ئەچىنە سەر لىستى
 (تەخىر - Edit) و يەك جار كلىكى لای چەپى لەسەر ئەكەين ، تا ئەۋ
 لىستەمان بۇ بېيىتەۋە ئىنجا لە ئاۋ ئەۋ لىستەدا ئەچىنە سەر فەرمانى
 (Select All) و يەك جار كلىكى لای چەپى لەسەر ئەكەين




ئەينىن مەموو ئەو فۇنتانەي . كە لە ناو ئەم بەشەدا ھەن ديار ئەبن
 واتا رەنگى شىۋەي فۇنتەكان ئەبى بە رەنگىكى تر ، جا كە دۇنيا بووين
 لە ديارى كردنى شىۋەي فۇنتەكان ، ديسان دەچىنە سەر ھەمان ليست ،
 واتا ليستى (Edit) ، لەوئىشەو ئەچىنە سەر فەرمانى (Copy) و يەك
 جار كلىكى لاي چەپى لەسەر ئەكەين ، كە ئەم فەرمانە تايبەتە بە
 لەبەرگرتنەو ، واتا كاتىك كە كلىك لەسەر فەرمانى (Copy) ئەكەين .
 فۇنتە ديارى كراوھكانمان بۇ كۆپى ئەكات



ئازیزان ! ئنجا تەنھا ئەوە ئەمینی کە ئەو فونته کۆپی کرانە
 بگوازینەو بۆ شوینی مەبەست تا لە ناو سیستەمەکەدا جیگیری بکەین
 بۆ ئەنجامدانی ئەو کارە و گواستنەوێ فونته کۆپی کرانەکان ئەچینه
 سەر لیستی (ستارت Start) ، ئەو لیستە ئەکەینەو ئنجا ئەچینە سەر
 ھەلبژاردە (Settings) ، لەوێشەو ئەچینە سەر (Control Panel) .
 بۆ کردنەوێ (Control Panel) ، یەك جار کلیکی لای چەپی لەسەر
 ئەکەین .



بۇ ئەھۋال فۇنتى كوردىيە كۆپى كراۋەكان لە ناو ئەم فۇنتانەدا دابىنىڭ، ئەبى بچىنە سەر شىرتى لىستەكان ، لەۋىشەۋە ئەچىنە سەر لىستى (Edit) و يەك جار كلىكى لاي چەپ لەسەر ئەم لىستە ئەكەين ، نىجا ئەچىنە سەر فەرمانى (Paste) و لەسەر ئەم فەرمانە كلىكى لاي چەپ ئەكەين ، ئەبىنىڭ ئەم فۇنتانەى ، كە لە بەشى پىشوو كۆپىمان كوردىبو ، بۇمان دىتە ناو ئەم بەشەۋە .



تېيىنى : بە ھەمان شىۋەيە دەتوانىڭ جۇرى فۇنتە كوردىەكانى تىرىش بگوازيەۋە بۇ ناو سىستەمەكە .

چۆنیتى دانانى ویندوز Windows Xp

خوینەرى بەرپز ! نیتاش ئەچینە سەر باس کردنى چۆنیتى دانانى سیستمى ویندوز (XP) بۆ ئەو بەرپزانەى ، کە دەیانەوى ئەم سیستمە لەسەر ئامپەرەکیان بەکار بێنن . بە دوو شیوہ دەتوانن سیستمى ویندوز (XP) دابمەزرێنن . واتا دوو ڕیگا ھەيە بۆ چۆنیتى دانانى ئەو سیستمە :

ڕیگای یەکەم : دەتوانن ئەم سیستمە لەگەڵ سیستمى ویندوز میلینیۆم دابنن . واتا دەتوانن ھەردوو سیستمەکە بەیەکەوہ لەسەر ئامپەرەکەدا دابنن ، ھەرەھا دەتوانن وەکو تاکە سیستم دایبنین و کارى لەسەر بکەن .

بەرپزەکانم ! ئەگەر بتانەویت وەکو تاکە سیستم دایبنین ، ئەوہ دەتوانن لە ڕیگای (MS DOS) ئەو کارە ئەنجام بدەن . کە ئەویش دەبیت ئەو سیستمە شیوہى (BOOT) بێت ، واتا لەگەڵ چوونە سەر (MS DOS) راستەوخۆ داواى دانانى سیستمەکە بکات .

ڕیگای دووہم : دەتوانن سیستمى ویندوز (XP) لەسەر سیستمى (ویندوز میلینیۆم) دابنن ، کە ئەویشیان ھەر بە ھەمان شیوہى پێشوو دەبیت بە دوو ڕیگا : ڕیگایەکیان سیستمى (ویندوز میلینیۆم) ھەکە لا ئەبات و تەنھا سیستمى ویندوز (XP) دەمینیتەوہ . ڕیگاى تریان سیستمى ویندوز (XP) زیاد ئەکاتە سەر سیستمى ویندوز میلینیۆم و ئەین بە دوو سیستم ، دەتوانن لەسەر ھەردوو سیستمەکە کار بکەن ، واتا ھەردوو سیستمەکە لە ئاو ئامپەرەکەدا جیگیر ئەبن و کاریان پى ئەکەن .

بۆ دانانى ئەو سیستمە دەبیت سیدی (Windows XP) تان ھەبیت ، تا بتوانن ئەو سیستمە لەسەر ئامپەرەکە تان دابنن .

بۆ دانانی سیستمی (Windows Xp) به ږنگای دووم ، واته له سر سیستمی ویندوز میلینیوم ، دهیئت کومپیوتره که پی کرا بیټ و چووبیته سر پروبهری شاشه که . واته دواي نهووی که سیستمی ویندوز میلینیوم دیته سر پروبهری شاشه ، ننجا دهیئت سیدی (Windows Xp) دابنییته سر بهشی خوینندنهوی سیدی له ناو که یسه که دا ، بۆ نهووی بقوانیت نهو سیستمه تازهیه دابنن


دواي دانانی سیدی سیستمی (Windows Xp) له ناو بهشی خوینندنهوی سیدی له ناو که یسه که دا ، دهیین شیزویهکی تایبته بهو سیستمه تازهیه دیته سر پروبهری شاشه که ، که فرمانهکانی دانانی سیستمه که ی تیدایه . به لام نهگر نهو شیزوه پاسته وخویه نههاته سر پروبهری شاشه که ، نهوه نهچینه سر پروبهری شاشه ی ویندوز میلینیوم) ، لهویشهوه نهچینه سر نایکونهی (My Computer) له ناو نهو نایکونهیه نهچینه سر بهشی سیدی خوینندنهوه و دوو جار کلیکی لای چهپی له سر نه که ین . تا شیزوه پاسته وخویه که (AUTORUN) بیته سر پروبهری شاشه که .




دوای هاتنی شیوه راسته و خویه که (AUTORUN) بۆ سهر پووبه ری شاشه دهیین ، که هم شیوه یه چند فرمانیکی له سهره ، نهو هی که پنیوست بیت بۆ کاره که ی نیمه ، و اتا بۆ دانانی سیستمی (Windows Xp) فرمانی (Install Windows Xp) یه ، که هم فرمانه تایبته به دانانی سیستمه تازه که . نیوه ی بهرته توانن له سهر هم فرمانه یه ک جار کلیک ی لای چه پ بکن بۆ بهر دهوام بوون .




دواى كليك كردن لەسەر فەرمانى (Install Windows Xp) شىۋەيەكى ترمەن بۆ دەرنەكەوت ، لەو شىۋە تازەيەدا بۆشايەك نەبىن ، كە دوو فەرمانى تىدايە . فەرمانىكىان تايبەتە بە چۆنچى داناى سىستەمى (Windows Xp) بە شىۋەى لابرەنى سىستەمە كۆنەكە . واتا ئەگەر كليك لەسەر ئەم فەرمەنە بگەين بەردەوام دەيىت لە داناى سىستەمە تازەكە ، بەلام لە كۆتاييدا سىستەمە كۆنەكە لائەبات و ەكو سىستەمىكى تاك ئەمىنەتە ە ئەگەر بمانەوى ەردو سىستەمەكە بىنەت و كار لەسەر ەردووكيان بگەين ، ئەو لە لاپەرەى داھاتوودا باسى ئەكەين .




بەرزىزان ، ھەر ۈك لەبەشى پىشوو باسى دانانى سىستەمەكەمان كرد
 بە شىۋەى تاكە سىستەم ، ئەم جارەيان و لەم بەشەدا بۇ دانانى ھەردو
 سىستەمەكەش ئەتوانىن لە بۇشايسى (Install Type) كلىك
 لەسەر سىڭۇشەى بۇشاىيەكە بگەين و فەرمانى
 (New Installitaon Advanced) ھەلبۇزىن و يەك جار كلىكى لاي
 چەپى لەسەر ئەكەين . بەم شىۋەيە دەتوانىن ھەردو سىستەمەكە لەسەر
 نامىرەكەدا دابىنن ، دواى ئەۋە كلىك بگە لەسەر فەرمانى (Next) بۇ
 بەردەوام بوون .




لە دىۋاي ھەللىكارىدىن شىۋەدى داتانى سىستېمى (Windows Xp) بەر
 شىۋەدى ، كە سىستېمە كۆنەكەش بىلىنى ، فەرمانى
 (New Installitaon Advanced) مان ھەللىكارىد ، بۇ بەردەوام بوون
 كلىكمان لەسەر فەرمانى (Next) كىرد ، شىۋەدىكەمان بۇ دەرئەكەۋى ، كە
 لە ئىرەۋەدى شىۋەكە دور بازىنى بچووك ھەيە ، جا ئىۋەدى بەرپىز نەتوانن
 بۇ بەردەوام بوون بە ماۋسەكە بازىنى سەرۋە ھەللىكارىن ، ھەر ۋەك لە
 وىنەكە نامازى بۇ كراۋە ، ئىنجا بۇ بەردەوام بوون كلىك لەسەر فەرمانى
 (Next) بىكەن.




له دواى ههلبژاردنى بازنهكەى سهرهوه له شىوهى پىشوو . ههروهه
 له دواى كليك كردن لهسهر فهرمانى (Next) ، نىستا شىوهيهكى تر
 نهبين، كه چهند بۆشاييهكى تىدايه . پىويسته نهو چهند بۆشاييه به
 ژمارهى نهينى تاييهت به (Windows Xp) پر بكهينهوه ، ئيمه نهو
 ژماره نهينيانهمان بۆتان ئامانه كردوه و له ناو بۆشاييهكان
 نووسيومانه ، ئىوهش به ههمان شىوه نهم ژمارانه بنووسنهوه .




لە دواى پىرىكىدەنەۋەى بۆشايىيەكان و نووسىنىى ژمارە نەئىنىيەكانى
 (Windows Xp) ، يەك جار كلىكى لاي چەپ لەسەرفەرمانى (Next)
 ئەكەين بۆ بەردەوام بوون دواى ئەۋە دىسان شىۋەيەكى تىرمان بۆ
 دەرئەكەۋى ، كە ئەۋ شىۋەيە بۆشايىيەكى تىدايە ، ئەۋ بۆشايىيە چەند
 شىۋەيەكى زمانەۋانى تىدايە ، ئەۋ شىۋە تازەيە داۋاي ھەلپىزاردن و
 دانانى شىۋەى زمانەۋانى دەكەت ، تا سىستەمەكە بەۋ شىۋە زمانە
 دابىئىت ، ئىۋە ئەتۈۋان شىۋەى زمانى ئىنگلىزى ھەلپىزىرن



له دواى هەلبەراردنى شىۋەى زمانەوانى لە بەشى رابردوو كليك بكن
 لەسەر فرمانى (Next) بۆ بەردەوام بوون . ديسان شىۋەىيەكى تازەمان
 بۆ دەرئەكەوى ، لەو شىۋە تازەيدا نەتوانن راستەوخۆ بازىنەى ژىرەرە
 هەلبەرژىن و يەك جار كليكى لای چەپ لەسەر فرمانى (Next) بكن بۆ
 بەردەوام بوون لەسەر دانانى سىستەمى (Windows Xp) .



دوای نهو هی که باز نهی ژیره وه مان له شیوهی پیشوو دیاری کرد و کلیکمان له سه ره فرمانی (Next) کرد . نیستا شیوهیه کی تر نه بینین . که نه شیوهی نهه جار ه مان جیاوازی هیه له گه ل شیوه کانی پیشتر مه به ستیش له جیاوازی نهو هیه . که شیوهی بوشاییه کمان بو دهر نه که وی . نه بی چاوه پروان بین تا نهو بوشاییه به تهوای پر نه بیته وه و نه بیت به (۱۰۰) . نجا له دوای پر بوونه وهی شیوه که نه بینین راسته وخو نامیره که (Restart) نه بیته وه . و اتا نه کوژیته وه و هر خو ی پی نه بیته وه .



دوای (Restart) بوونه‌وهی نامیره‌که و کاتی نه‌چیته سهر سیستمی (MS. DOS) دوو فرمان نه‌بینن ، که تاییه‌تن به سیستمه‌کان . واتا هردوو سیستمه‌که‌مان به شیوهی نووسین نیشان نه‌دات ، شیوهی به‌ریز نه‌توانن سیستمی (Windows Me) هه‌لبریزن و بچنه سهر نه‌و سیستمه ، یان نه‌توانن سیستمی (Windows XP) هه‌لبریزن ، تا به‌رده‌وام بن له ته‌واو کردنی دانانی نه‌و سیستمه . نجا کاتیک نه‌م جوړه فرمانه‌تان بینن نه‌وه نه‌توانن راسته‌وخو کلیلی (Enter) له‌سهر کیبۆرده‌که دابگرن بۆ به‌رده‌وام بوون له دانانی (Windows XP) .

دوای نه‌وه نه‌بینن شاشه‌ی نامیره‌که په‌نگی شین نه‌بی و فرمانه‌کان له سهر نه‌و شاشه شینه نه‌بینن . بۆ نمونه بپروانه به‌شی ژیره‌وهی شاشه شینه‌که ، نه‌بینن دوای فرمانیک نه‌کات ، شیوه به به‌رده‌وامی نه‌بیت بپروانه ژیره‌وهی شاشه‌که ، چ فرمانیک بینن نه‌وه نه‌و کلیله له‌سهر کیبۆرده‌که به‌کاربینن .

بۆ نمونه نیستا نه‌بینن له ژیره‌وهی شاشه‌که فرمانیک هیه داوامان لی نه‌کات بۆ به‌رده‌وام بوون کلیلی (Enter) به‌کاربینن ، نجا نه‌بینن شیوهی بۆشاییه‌کمان بۆ دهرنه‌که‌وی که پیداجوونه‌وه‌یه‌ک به به‌شه هارده‌کان نه‌کات ، تا بزانی نه‌و سیستمه تازه‌یه له کام به‌شه هارد دابن . نه‌و کاره ههر به خیرایی نه‌نجام نه‌دات ، واتا شیوهی بۆشاییه‌که به خیرایی پر نه‌بیت‌وه ، به‌لام دوای نه‌وه دیسان له ژیره‌وهی شاشه‌که فرمانیکی هاوشیوه‌مان له‌گه‌ل فرمانه‌که‌ی پیشوو بۆ دهرنه‌که‌وی ، واتا دیسان دوای به‌کاره‌یتانی فرمانی (Enter) مان لی نه‌کات بۆ نه‌وهی به‌شه‌کانی سیستمه تازه‌که‌مان بۆ کوپی بکاته ناو نه‌و به‌شه هارده‌ی ، که له پر بوونه‌وهی بۆشایی پیشوو دیاری کردبوو ، نجا کاتی که نه‌و

کلیله له سەر کیبۆردەکه دائه گرین ، دیسان بۆشاییهك ئەبینن ، که بۆشایی ئەم جارەمان کهمێک کاتی زیاتر ئەوی بۆ پر بوونهوهی . واتا رەنگه چەند خولهکیکی پی بجیت تا تهواو بۆشاییهکه پر ئەبێتهوه ، بەلام ئەبیت چاوه‌پوان بن ، تا تهواو بوونی کاره‌کهی ، واتا پر بوونهوهی بۆشاییه‌که . داوی ئەوه ئەبینن له داوی پر بوونهوهی شیوه‌که راسته‌وخۆ نامیره‌که (Restart) ئەبێتهوه . ئنجا دیسان بپروانته ژیره‌وهی شاشه‌که و بزائن ئەم جارەیان بۆ بەرده‌وام بوون له دانانی سیسته‌می (Windows XP) ، چ فرمانیک داوا ئەکات .

بەم شیوه‌یه بەرده‌وام به تا فرمانه‌کانی تریش به‌هه‌مان شیوه ئەنجام ئەدهیت .

خوێنهری خوشه‌ویست ! له داوی پی بوونهوهی نامیره‌که ئەبینن له لا تەنیشتیکی پووبه‌ری شاشه‌که بۆشاییه‌کی بجووکمان بۆ دهرئه‌که‌وی ، ئەو بۆشاییه‌ خۆی ده‌ست به‌کار ئەبی له دانانی سیسته‌مه تازەکه . واتا کاتی ئەو بۆشاییه پر ئەبێتهوه ، ئەوه به مانای ئەوه دیت که بەرده‌وامه له دانانی سیسته‌مه تازەکه . چاوه‌پوان بن تا تهواو ئەبیت و چەند جارێک ئەو جوړه بۆشاییه‌مان بۆ دهرئه‌چیت و پر ئەبێتهوه ، ئیوه هەر چاوه‌پوان ئەبن ، تا ئەو کاته‌ی شیوه‌یه‌کتان بۆ دهرئه‌چیت ، که داوی دانانی شیوه‌ی زمانه‌وانیمان ئی ئەکات . ئیوه ئەتوانن بۆ هەلبژاردنی شیوه‌ی زمانه‌وانی له بۆشایی شیوه‌که زمانی (E) هەلبژێرن ، ئنجا بۆ بەرده‌وام بوون له دانانی سیسته‌می (Windows XP) ، له ژیره‌وهی شیوه‌که کلیک له‌سەر فرمانی (Next) بکەن . داوی ئەوه‌ش دیسان شیوه‌یه‌کی تر ئەبینن . لەم شیوه‌یه‌دا دوو بۆشایی ئەبینن ، که تایبه‌تن به دانانی ناو و ناوی کۆمپانیا . واتا ئەتوانن له بۆشایی یه‌که‌می

سەررەۋە ، ۋاتا بۇشايى (Name) ناۋىك بنووسن و گرنىك نىە ئەۋ ناۋە چى بىت . ئەتۋانن ھەر ناۋى خۇتان بنووسن . بۇشايى دوۋەمىش لە ژىرەۋە ، ۋاتا بۇشايى (Organization) تايبەتە بە ناۋى كۇمپانىا ، يان دەزگا ، يان فەرمانىگە ، يان ھەر جىگايەكى تر ، ئەتۋانن ناۋى كۇمپانىيەك بنووسن . دۋاى ئەۋەى ھەردوۋ بۇشايىەكە پەر ئەكەنەۋە . لە ژىرەۋەى شىۋەكە كلىك بىكەن لەسەر فەرمانى (Next) بۇ بەردەۋام بوون .

لە دۋاى كلىك كەرن لەسەر فەرمانى (Next) شىۋەيەكى تر ئەبىنن ، كە ئەم شىۋەيەش تايبەتە بە كارىكى ترى سىستەمى (Windows XP) ، ئەم كارەش دانانى وشەى نەينىە بۇ سىستەمە تازەكە . ۋاتا لەم شىۋەيەدا چەند بۇشايىەك ئەبىنن ، كە داۋامان ئى ئەكات -ئەگەر بمانەۋى- وشەيەكى نەينى بۇ سىستەمى (Windows XP) دابىنن . ئەتۋانن لە ناۋ ئەۋ بۇشايىانەدا ناۋىك يان وشەيەكى نەينى بنووسىن ، بۇ ئەۋەى ھەر كەسىك ويستى كار بەۋ سىستەمە بىكات ، بە بى نووسىنى ئەۋ ناۋە يان وشە نەينىە ئەتۋانن بچىتە سەر ئەۋ سىستەمە . بەلام ئەگەر ئەتان ويست وشەى نەينى بۇ سىستەمە تازەكە دابىنن ، ئەۋە ئەتۋانن ھەر لەگەل دەر كەۋتنى شىۋە تازەكە راستەۋخۇ و يەكسەر بە بى پەر كەرنەۋەى بۇشايىەكان كلىك بىكەن لەسەر فەرمانى (Next) . ئەۋە راستەۋخۇ ئەچىتە سەر بەشىكى تر ، ۋاتا ھىچ وشەيەكى نەينى . يان ناۋىكى نەينىت بۇ دانانىت ، بەلكو ئەچىتە سەر بەردەۋام بوون لە دانانى سىستەمە تازەكە .

دۋاى كلىك كەرن لەسەر فەرمانى (Next) شىۋەيەكى تر ئەبىنن ، ئەۋ شىۋەيەش تايبەتە بە دىارىكەرنى كات و بەروار . ئىۋەى بەرئز ئەتۋانن

ئەو كات و بەروارە ھەلبژێرن ، كە ئارەزووتان لێی ھەیە ، واتا گرنگ نیە ئەگەر ھەر كاتیك ، یان بەرواریك ھەلبژێرن ، ئەتوانن بەرواری ئەو كاتە دابنێن ، كە دەست بەكار بوون لە دانانی سیستەمە تازەكە. ھەر ھەما ئەتوانن كات و بەرواریك دابنێن ، كە پابردوو بێت ، یان ھەر كاتیك و ھەر بەرواریك ، یان ھەر راستەوخۆ ، كە شیوە تازەكە دەرکەوت ئەو ئەتوانن كلیك بكەن لەسەر ڤەرمانی (Next) ، بۆ ئەوەی لە دانانی سیستەمە تازەكە بەردەوام بێت و خۆی كات و بەروارەكە ی بۆ دابنێت .


دوای ئەوە دیسان شیوەیەکی تر ئەبینن ، كە دوو بازەنی تێدا یە ، ئەو شیوە بازەنیانە داوای دانانی سیستەمی (Windows XP) ئەكات بە چەند جۆریك . ئێوە ئەتوانن بۆ دانانی سیستەمە تازەكە بە شیوەیەکی نموونەیی بازەنی سەر ھەو ھەلبژێرن (Typical Setting) و بە ماوسەكە دیاری بكەن . ئنجا بۆ بەردەوام بوون كلیك بكەن لەسەر ڤەرمانی (Next) .

دوای ئەوە دیسان شیوەیەکی تر دەرئەكەوێت ئەتوانن راستەوخۆ كلیك لەسەر ڤەرمانی (Next) بكەن بۆ بەردەوام بوون لەسەر دانانی سیستەمی (Windows Xp) .

ئنجا دەبینن شیوەی بۆشاییەكمان بۆ دەرئەكەوێ ، ئەو شیوەی بۆشاییە ھەر بۆ خۆی پڕ ئەبێتەو ، ئەوەش نیشانەیە لە بەردەوام بوونی دانانی سیستەمە تازەكە . چەند جارێك ئەو شیوەی بۆشاییە دەرئەكەوێت و پڕ ئەبێتەو ، ئێوە تەنھا ئەتوانن چاوەڕێ بكەن تا ئەو كاتەی ئامێرەكە بۆ جاریكی تر (RESART) ئەبێتەو .

دوای پێ بۆونەوێ ئامێرەكە دەبینن لە ناو (MS. Dos) شیوەی دوو سیستەم دەرئەكەوێت . ئێوە ئەتوانن سیستەمی

(Microsoft Windows Xp) ھەلبۇزىن و لەسەر كىيۇزدەكە كىلىلى (Enter) دابگرن بۇ ئەۋەى بەردەوام بىن لەسەر ھەنگاۋەكانى كۇتايى دانانى سىستەمى (Windows Xp). جا ھەندىك چاۋەرۋان بىن ، تا شىۋەيەكمان بۇ دەرئەكەۋىت ، ئنجا بۇ بەردەوام بوون كلىك لەسەر فەرمانى (OK) بىكەن. دىسان جارىكى تر بۇ بەردەوام بوون كلىك لەسەر فەرمانى (OK) بىكەن. ئنجا لە بەشى ژىرەۋەى شىۋەكە كلىك لەسەر فەرمانى (Next) بىكەن ، ئنجا دىسان جارىكى تر كلىك بىكەن لەسەر فەرمانى (Next) ، ئنجا دۋاى ئەۋە شىۋەيەكى تر ئەيىن ، كە داۋا ئەكات وشەيەكى نەينى بۇ سىستەمە تازەكە دابنىيت ، ئەتۈان وشەى نەينى دانەنن ، واتا ئەگەر ئەم شىۋەيەتان بۇ دەرگەوت و نەتانويست وشەى نەينى (پاسۋورد) دابنن ، ئەۋە لە شىۋەكەدا دوو بازە ئەيىن ، بازەى ژىرەۋە ھەلبۇزىن و كلىك بىكەن لەسەر فەرمانى (Next) بۇ بەردەوام بوون .



چۆنىتى بەكارھىنانى بەرنامەى نېرو Nero


خوينەرى خوشەرىست ! ئىستاش كاتى ئەو ھاتوو بچىنە سەر
 باسى بەرنامەينكى ترى گرنگ لە بەرنامەكانى ئامىرى كۆمپيوتەر .
 باسى ئەم جارەمان تايبەت ئەبىت بە بەرنامەى كۆپى كردنى سىدى ، بە
 مەرجىك ئەبىت ئەو كەسەى ئەم بەرنامەىە دادەنىت ، يان بەكارى دىنىت ،
 (سىدى پايتەر) ى ھەبىت . واتا بە بى (سىدى پايتەر) ئەم بەرنامەىە ھىچ
 كارىنكى پى ئاكرىت . ھەروەھا ھەك دەزانىن بەرنامەكانى ئامىرى
 كۆمپيوتەر زۆرن ، لە پووى ئاسان كارىەو ، بۇ ئەنجام دانى ھەر كارىك
 لە ناو ئامىرى كۆمپيوتەر و لە بارەى كۆپى كردنى سىدىشەو بەرنامەى
 زۆر ھەن ، ئەو بەرنامە لە پووى كار كردنەو جۆرا و جۆرن ، بەلام ئىمە
 بە باشى دەزانىن ، كە بەرنامەينكى باش و پىكوپىنكى ھەكو بەرنامەى
 (Nero) ، كە بەرنامەينكى يەكجار بەناوبانگ و گرنگە ، بۇ خوينەرانى
 باس بکەين ، بەو ھىوايەى كە سوود بەخش بىت و ، ئاسانكارىكى
 زۆرتان بۇ بخەينە بەرچاو ، ھەر لە بارەى دانانى بەرنامەكەو تا كار
 كردن لە سەر بەرنامەكە و چۆنىتى كۆپى كردنى سىدى بە ھەموو
 جۆرەكانىەو . مەبەستىش لە وشەى جۆرەكانى ئەو دەگرىتەر ، كە
 ئەم بەرنامەىە دەتوانىت كارى كۆپى لە سىدىيەكەو بۇ سىدىيەكى تر
 بکات . ھەروەھا بە ھۆى ئەم بەرنامەىەو دەتوانىت ھەر شتىكى گرنگ لە
 ناو ھاردى كۆمپيوتەرەكەدا ھەبىت بىخەيتە سەر سىدىيەكى بەتال .
 ھەروەھا دەتوانىت سىدىيەكى دەنگ يان دەنگ و پەنگ لە پىنگاى ئەم
 بەرنامەىە كۆپى بکەيت .

بەرنامەى Nero Express

۱- ناسىنى پووبەرى بەرنامەى Nero Express


لە پىنج (۵) بەش پىك ھاتوو ۋە ھەر يەككە لەم چەند بەشە
كارىكى تايبەتى ئەنجام ئەدات .

- 1- Data
- 2 - Music
- 3 - Videos / Pictures
- 4 - Copy Entire Disc
- 5 - Disc Image or Saved Project



۱- كۆپى كىردىن لە پىڭاى ھارد ، واتا ئەو شتائەى كە لە ناو ئامىرەكەدا خەزىن كراون يان لە ناو بەشە ھاردەكاندا ھەن چۆن بىگوازىنەوہ بۆ سەر سىدىيەكى بەتال ، كە ئەو كىردارە بە ھۆى فەرمانى يەكەمەوہ ئەبىت فەرمانى Data .


سەرھەتا دواى كىردنەوہى بەرنامەى نىرۆ Nero Express ئەچىنە سەر فەرمانى Data و لەوئ يەك جار كلىكى لای چەپ لەسەر ئەو فەرمانە ئەكەين ، ئەبىنن ئەو فەرمانە دوو بەشى ئى ئەبىتەوہ ، ئىنجا لەسەر فەرمانى يەكەمىيان Data Disc كلىكى لای چەپ ئەكەين ، ئەبىنن شىوہ يەكى قىرمان بۆ دەر ئەكەوئ .




كه كليكي لای چپ له سمر فرمانی (Data Disc) نه كین ، نه بینن
 هم شیوهیه مان بو ده ته كه ویت ، كه له وینه ی ژیره وه دا ناماژمان پنی
 كردووه . ئنجا نه چینه سمر فرمانی (Add) و له ویش یه ك جار كليكي
 لای چپ نه كین ، تا شیوهیه كي ترمان بو ده ته كه ویت ، ئنجا له و
 شیوهیه دا و له به شی (Location) نه و شوینه هه لته بژیرین ، كه
 فایل ه كانمان تیدا پاراستوو . بو نمونه نه گهر له به شه هاردی (D : /)
 فایل ه كانت پاراستوو ، نه و له به شی (Location) به شی
 (Local Disk D :) هه لته بژیره و له بوشایی ژیره وه ش فایل ه كانت یه ك
 یه ك ده ستنیشان بكه و، جارتگی تر كليك بكه له سمر (Add) ، ئنجا
 دوا ی نه وه كليك بكه له سمر فرمانی (Finished) .



دوای کلیک کردن له سر فرمانی (Finished) پروانه نهو شریتهی .
 که نهکه ویتہ خواروہی پووبہری بہرنامہ کہ ، نہبیت رہنگی شین نہگاتہ
 ناست رہنگی سوور چونکہ نہگہر بگاتہ ناستی رہنگی سوور ، واتا
 له سر سیدیہ کہ جیگای نابیتہوہ بہ لام نہگہر تا ناستی رہنگی زہردہ کہ
 بوو ، نہوہ مانای نہوہیہ ، کہ له سر سیدیہ کہ جیگای نہبیتہوہ ، دوای
 نہوہ کلیک بکہ له سر فرمانی (Next)



دواى كليك كردن لەسەر فەرمانى (Next) شىۋەىەكى ترمەن بۆ دەر ئەكەوى . لەو شىۋەىەدا ئەبىت لە بۆشايى سەرەو ، واتا لە بۆشايى (Current Recorder) ئەو شۆىنە ەەلبژىرىن ، كە (سىدى رايتر)ەكەى پى ناسراو . واتا يان (F:) يان (G:) يان (H:) ، كە زۆر جارى وا ەىە ەر بەرنامەكە بۆ خۆى ئەو بەشە دەستىشان ئەكات . ئنجا دواى ئەو لە بۆشايى ژىرەو (Disc Name) ناوىك بنووسە ، چونكە ئەو ناوە ئەبىت بە ناوئىشانى سىدىەكە .



دوای دانانى ناويك له بوشايى (Writing Speed) ، خيراىى كويى كړدنه كه ده سنيشان بكه ، كه خيراىيه كه ي بۇ كويى كړدن تا كم تر بيت باشته . واتا يان (۱۶) يان (۲۴) ، نهوسا به شيويه كي ناسايى كاري كويى كړدن نه نجام نه دات ، نجا له بوشايى (Number Of Copies) چهن سديدت پيوست نه بيت نهو ژماره يه ديارى بكه له كوتايى دا نهو دوو چوار گوشه بچوكه ي كه نه كه وينته ژيره وه ، به كليك كړدن هيماي راستيان له سر هه نېگره ، واتا چوار گوشه كان وهك نهو شيوه بيت ، كه له وينه كه ي ژيره وه نامازهم پني كړدوه . نجا كليك بكه له سر (Burn) تا دهست به كار بيت له كړدارى كويى كړدنه كه و چاوه پوان به ، تا كوتايى كار كه واتا تا نه بيت به ۱۰۰ % .




۲- كۆپى كىرنى گۇرانى . يان بەشى دىنگ لە رىنگاى هارد ، واتا ئەو گۇرانىانەى لە ناو نامىرەكەدا خەنن كراون ، يان لە ناو بەشە هاردەكاندا هەن . چۆن بىگوازىنەو بۇ سەر سىدىيەكى بەتال ئەو كىردارە بە هۆى فەرمانى دوو مەو و ئەبىت ، فەرمانى (Music)


بۇ كۆپى كىرنى گۇرانى دىنگ ، نەگەر ئەو گۇرانىە (Wave) يان (Mp3) يان (Wma) بوو ، ئەتوانىن ئەو كارە لە رىنگاى بەشى (Music) ئەنجام بدەين . بۇ نمونە نەگەر لە ناو هاردەكانى ناو كۆمپىوتەرەكە گۇرانى (Mp3) هەبوو . وىستت ئەو گۇرانىانە بگوازىتەو بۇ سەر سىدىيەكى بەتال . نەو لە بەشى (Music) ئەچىتە سەر بەشى (Mp3 Disc) . لەوئى يەك جار كلىكى لای چەپ ئەكەيت




كە كلىكى لای چەپ لەسەر فەرمانى (Mp3 Disc) ئەكەین ، ئەو شیوەیەمان بۆ دەرئەكەوێت . كە لە وێنەى ژێرەویدا ناماژەمان پێى كردوو . ئنجا ئەچینه سەر فەرمانى (Add) و یەك جار كلىكى لای چەپى لەسەر ئەكەین . شیوەیەكى تەمان بۆ دەرئەكەوێ . ئنجا لەو شیوەیەدا و لە بەشى (Location) ئەو شوێنە هەلئەبژێرین كە گۆرانیهكانمان تێدا پاراستوو . بۆ نمونە ئەگەر لە بەشە هاردى (D /) گۆرانیهكانت پاراستبوو ، ئەوا لە بەشى (Location) بەشى (Local Disk D :) هەلئەبژێرە ، لە بۆشایی ژێرەویدا گۆرانیهكانت یەك یەك دەستنیشان بكە و . جارىكى تەركلىك بكە لەسەر (Add) . دواى ئەو كلىك لەسەر فەرمانى (Finished) بكە



دوای کلیک کردن له‌سەر فرمانی (Finished) بپوانه ئه‌و شریته‌ی ،
 که نه‌که‌وێته خواره‌وه‌ی پووبه‌ری به‌نامه‌که ، نه‌بیت په‌نگی شین نه‌گاته
 ناست په‌نگی سوور . نه‌گه‌ر بگاته ناستی په‌نگی سوور ، واتا له‌سەر
 سیدی‌که جینگای نابیت‌ه‌وه ، به‌لام نه‌گه‌ر تا ناستی په‌نگی زه‌رده‌که بوو .
 نه‌وه مانای نه‌وه‌یه که له‌سەر سیدی‌که جینگای نه‌بیت‌ه‌وه ، ئنجا کلیک بکه
 له‌سەر فرمانی (Next)



دوای کلیک کردن لەسەر فرمانى (Next) شىۋەىەكى ترمان بۆ دەر ئەكەوى ، لەو شىۋەىەدا ئەبىت لە بۆشايى سەرەو ، واتا لە بۆشايى (Current Recorder) ئەو شىۋەىە ھەلبژىرىن ، كە (سىدى رايىتەر)كەى پى ناسراو ، واتا يان (F:) يان (G:) يان (H:) ، كە زۆر جارى وا ھەىە ھەر بەرنامەكە بۆ خۆى ئەو بەشە دەستنىشان ئەكات ، دوای ئەو لە بۆشايى ژىرەو (Disc Name) ناویك بنووسە ، چونكە ئەو ناوہ ئەبىت بە ناونىشانى سىدىەكە.



دوای دانانی ناوینک له بوشایی (Writing Speed) ، خیرایی کۆپی کردنه‌که ده‌سفیشان بکه . خیرایی کۆپی کردن تا کم تر بیت باشته ، واتا یان (۱۶) یان (۲۴) بیت ، شهوا به شیوه‌یه‌کی ناسایی کاری کۆپی کردن نه‌نجام نه‌دات . ئنجا له بوشایی (Number Of Copies) چه‌ند سیدیت پیویست نه‌بیت شه ژماره‌یه دیاری بکه ، له کۆتایی دا شه دوو چوارگۆشه بچووکە‌ی ، که نه‌که‌وێته ژنره‌وه هیمای راستیان له‌سەر مه‌لبگره به کلک کردن . واتا چوارگۆشه‌کان بهو شیوه بیت که له وینه‌که‌ی ژنره‌وه ناماژهم پیی کردوه ، ئنجا کلک بکه له‌سەر (Burn) ، تا ده‌ست به‌کار بیت له کرداری کۆپی کردن سیدی گۆرانیه‌که و چاره‌پوان به ، تا کۆتایی کاره‌که واتا تا نه‌بیت به ۱۰۰٪ .



۲- كۆپى كىرىش گۇرۇنى دەنگ و پەنگ لە پىنگاى ھارد ، واتا ئەو گۇرۇنى دەنگ و پەنگىيەنى ، كە لە ناو نامىزەكەدا خەزىن كراون ، يان لە ناو بەشە ھاردەكاندا ھەن ، چۇن بىگوازىنەو بۇ سەر سىدىيەكى بەتال ، كە ئەو كىردارە بە ھۆى فەرمانى سىنەمەو نەىجام دەدرىت، فەرمانى (Videos / Pictures) .

بۇ كۆپى كىرىش گۇرۇنى دەنگ و پەنگ (كلىپ) ، ئەتوانىن ئەو كارە لە پىنگاى بەشى (Videos / Pictures) نەىجام بەدىن . بۇ نەمۇنە نەگەر لە ناو ھاردەكانى ناو كۆمپيوتەرەكە گۇرۇنى دەنگ و پەنگ (كلىپ) ھەبوو ، وىستت ئەو گۇرۇنىيەنە بگوازىتەو بۇ سەر سىدىيەكى بەتال ، نەو لە بەشى (Videos / Pictures) نەچىتە سەر بەشى (Video Cd) و لەوئى يەك جار كلىكى لای چەپ نەكىت




كە كلىكى لای چەپ لەسەر فرمانى (Video Cd) ئەكەين ، ئەبىنن ئەم شىۋەيەمان بۇ دەرئەكەونت ، كە لە وىنەى ژىرەودا ئاماژەمان پىنى كەردوو . ئنجا ئەچىنە سەر فرمانى (Add) و جار كلىكى لای چەپى لەسەر ئەكەين ، تا شىۋەيەكى تەمان بۇ دەرئەكەوى . لەو شىۋەيەدا و لە بەشى (Location) ئەو شوئە هەئەبژىرىن ، كە گۆرانىەكانمان تىدا پاراستوو . بۇ نموونە ئەگەر لە بەشە هاردى (/ : D) گۆرانىەكانت پاراستبۆر ، ئەوا لە بەشى (Location) بەشى (: Local Disk D) هەلبژىرە و ، لە بۆشايى ژىرەودەش گۆرانىەكانت يەك يەك دەستنىشان بەك و ، جارنىكى تر كلىك بەك لەسەر (Add) ، دواى ئەو كلىك بەك لەسەر فرمانى (Finished) .



دوای کلیک کردن له سەر فرمانى (Finished) ئەبىنى شىوه که نه گۆزىت و شىوه که تر دەر نه که وىت . نىجا گۆزانیه دهنگ و پهنگیه کانت لهو شىوه تازه ده دا نیشان ئەدات . نه توانى يه ک يه ک گۆزانیه دهنگ و پهنگیه کان تاقي بکه يته وه بۆ دلىا بوون له ته وای جوړى گۆزانیه که . نىجا دوای نه وه کلیک بکه له سەر فرمانى (Next)



دوای کلیک کردن لەسەر فەرمانى (Next) شیۆەیهکی ترمەن بۆ دەر
 ئەکەوێ ، لەو شیۆەیهدا ئەبێت لە بۆشایی سەرەوه . واکا لە بۆشایی
 (Current Recorder) ئەو شوێنە هەلبژێرین ، کە (سیدی رایتەر)ەکەى
 پێ ناسراوه ، واکا یان (F:) یان (G:) یان (H:) ، کە زۆر جارى وا هەیه
 هەر بەرنامەکە بۆ خۆى ئەو بەشە دەستنیشان ئەکات . ئنجا دوای ئەوه
 لە بۆشایی ژێرمەوه (Disc Name) ناویک بنووسە ، چونکە ئەو ناوه
 ئەبێت بە ناونیشانی سیدیەکە.



ئىنجا دىۋى دانانى ناۋىك لە بۆشايى (Writing Speed) خىرايى كۆپى كىرىشكە دەستىشان بىكە ، خىرايى كۆپى كىرىشكە تا كەم تىرىشكە باشىرە ، واتا يان (۱۶) يان (۲۴) يىت ، ئەۋا بە شىۋەيەكى ئاسايى كىرى كۆپى كىرىشكە ئىنجا لە بۆشايى (Number Of Copies) كەند سىدىت يىۋىست ئەيىت ئەۋا زىۋە دىۋى بىكە .



دوای دیاری کردنى ژمارەى سیدییه کانت و له کۆتایی دا ، ئەو دوو چوار گۆشە بچووکی ، که ئەکەوێتە ژێرەوه هێمای راستیان لەسەر هەلبگرە بە کلیك کردن . واتا چوارگۆشەکان وەك ئەو شیوە بێت ، که له وینەکەى بەشى پێشوو ناماژەم پێنى کردووه ، ئنجا کلیك بکە لەسەر (Burn) ، تا دەست بەکار بێت له کردارى کۆپی کردنى سیدی گۆرانیەکه و چاوه‌پوان بە ، تا کۆتایی کارەکه . واتا تا ئەو کاتەى ئەو دوو بۆشاییه ، که له وینەى ژێرەوه ناماژەى بۆ کراوه ئەبێت بە ۱۰۰ / .




۱- كۆپى كىردى سىدى بۇ سىدى ، واتا ئەگەر وىستت سىدىكى پىر
 كە بەرنامە يان گۇرانى دەنگ ، يان گۇرانى دەنگ و پەنگ ، يان يارى يان
 ھەر سىدىكى تر ، كە تايىبەت بىت بە نامىرى كۆمپيوتەر ، بگوازىتەو
 بۇ سەر سىدىكى بەتال ، ئەو كىردارەش بە ھۆى فەرمانى چوارەمەر
 ئەنجام دەدرىت ، فەرمانى (Copy Entire Disc) .

سەرەتا ئەگەر وىستت سىدىكى كۆپى بگەيت ، كە نىسخەكى لە
 لات ھەيە ، ئەو دەتوانى ئەم كارە بەم شىۋەيە ئەنجام بەدەيت :

سىدى نىسخەكە لە ناو سىدى پوومەكە دانى لە ناو كەيسى
 كۆمپيوتەرەكە ، دواى ئەو سىدىكى بەتال لە ناو پايتەرەكە دانى لە
 ناو كەيسى كۆمپيوتەرەكە ، ئنجا دواى ئەو بچۆرە سەر كىردنەو
 بەرنامەكە .




بە ھۆى ماوسەكە دوو جار كلىكى لاي چەپ بكە لەسەر بەرنامەكە .
 ۋەك چۆن لە وىنەى بەشى پىشوو ناماژەم بۆى كردووە ئنجا دواى
 كردنەۋەى بەرنامەكە پووبەرى ئەر بەرنامەىە ئەبىنى ، ئەبىنى كە چەند
 فەرمانىك ھەىە بۆ ئەنجامدانى كۆپى كردنى سىدى بۆ سىدى دەتوانى
 بچىتە سەر فەرمانى (Copy Entire Disc) و لەسەر ئەم فەرمانە يەك
 جار كلىكى لاي چەپ بكە .




دوای کلیک کردن له سەر فهرمانی (Copy Entire Disc) شیوہیەکی ترمان بۆ دەرئەکەوی، لەو شیوہیەدا و لە بۆشایی (Source Drive) جۆری پێناسەى سیدی پوومەکە دیاری بکە بۆ نمونە ئەگەر سیدی پوومەکە (E:) بوو یان (F:) یان (G:) یان (H:) بوو، ئەوە لە بۆشایی سەرەو ئەو جۆرە دیاری بکە ئنجا لە بۆشایی دووهمدا جۆری پێناسەى پایتەرەکە دیاری بکە بە هەمان شیوہی سیدی پوومەکە، وایا ئەگەر (F:) یان (G:) یان (H:) یان (I:) بوو، ئەوە ئەو بەشە دیاری بکە



دوای ديارى كىرنى سىدى پووم و پايتەرەكە لە ھەردوو بۆشايەكەى سەرەو ، دەچیتە بەشى خوارەوئى پووبەرى بەرنامەكە ، لەوى چوارگۆشەيەكى بچوك ئەبينى ، ئەگەر ئەو چوارگۆشە بچوكە ديارى بکەيت ، ئەو پاستەوخۆ لە سىدىيەكەو دەگوازیتەرە بۆ سەر پايتەرەكە. ئەگەر ئەو چوارگۆشەيە ديارى نەكەيت ، ئەو يەكەم جار سىدى نەسخەكەت بۆ دەگوازیتەرە ناو ھاردەكە و لە دواییدا بە پايتەرەكە كارى كۆپى ئەنجام ئەدات . ديارى كىرنى ئەو چوارگۆشەيەش دەكەوتە سەر خۆتان .




لە دواى ديارى كردنى چوارگۆشهكه ، له بۆشايى (Writing Speed) خيراىى كۆپى كردنهكه دەسنیشان بكه . خيراىى كۆپى كردن تا كه م تر بێت باشتره ، واتا (۱۶) يان (۲۴) بێت ، ئەوا بە شێوهیهكى ئاساىى كارى كۆپى كردن ئەنجام ئەدات ، ئنجا به بۆشايى (Number Of Copies) چهىد سىدىت پىویست ئەبێت ئەو ژمارهیه دیارى بكه.



دوای دیاری کردنى خیرایی کۆپی کردنه که و ژماره ی سیدیەکانت ،
کلیك بکه له سەر (Burn) ، تا دەست بەکار بیئت له کرداری کۆپی کردنى
سیدی بۆ سیدی ، چاره پوان به تا کوتایی کاره که . واتا تا نهو کاته ی
نهو دوو بۆشاییه ی که له وینه ی ژیره وه ناماژه ی بۆ کراوه نه بیئت به
۱۰۰٪ .




۵- دوايين بهش له بهشه‌كاني برنامه‌ي (Nero Express) ، كه بهشي پينجهمه، (Disc Image or Saved Project) ، تايپه‌ته به گواستنه‌وه‌ي نمو فايلاتانه‌ي كه پاريزراون دواي كۆپي كردن . وانا نه‌گه‌ر پيشتر فايلاتيكته به هۆي نه‌م به‌نامه‌يه كۆپي كردبوو و دواي كۆپي كردنه‌كه نمو فايلاتانه‌ت له ناو هاردی كۆمپيوته‌ره‌كه پاراستبوو ، نه‌وه نيستا ده‌تواني به هۆي نه‌م به‌شه‌وه جاري‌كي تر نمو فايلاتانه كۆپي بكه‌يته‌وه . وانا نه‌گه‌ر فايلاته‌كانت له هه‌ر جينگايه‌ك پاراستبوو ، نه‌وه كاتيک كه له سه‌ر نه‌م فه‌رمانه‌ كليك ده‌كه‌يت ، په‌نجه‌ره‌يه‌كت بو ده‌ره‌كه‌وي . نمو كاته نمو جينگايه هه‌له‌به‌ژيري ، كه فايلاته‌كانت ليئي پاراستوو ، ئنجا كليك ده‌كه‌يت له‌سه‌ر فه‌رمانی (Open) ، له دواييدا بو كۆپي كردنی سیدی‌ه‌كه هه‌مان هه‌نگاوه‌كاني پيشوو به‌كار ديئي .




بەرنامە Windows Washer

خوینەری ئازیز ! ئەم بەرنامە یەش وەکو بەرنامەکانی تر سومەندە بۆ خاویڭ کردنەوهی فایلە زیادەکانی ناو سیستەمەکە . واکالە پێگای ئەم بەرنامە یەوه دەتوانی پڕۆژانە فایلە زیادەکانی ناو ئامیزرکەت بـسـپـرتـەـوه ، بە بـی ئەوهی هیچ زیانیـک بە ئامیزرکەت بگەیهنیت .


پێم باشە هەر لە سەرەتاوه باسی چۆنییتی دانانی بەرنامەکە بکەم ، بۆ ئەوهی بتوانن بە شیوهیەکی راست ئەم بەرنامە یە لەسەر ئامیزرکەتان دابنێن .




بەرنامەى (Windows Washer) لە ناو ئەو سیدیەدا ھەیە ، کە لەگەڵ کتیبەکە دایە . بۆ دانانی ئەو بەرنامەىە لەسەر پووبەرى شاشەکەرە بچۆرە سەر ئایکۆنەى (My Computer) ، لەوێشەو بچۆرە سەر بەشى خۆیندنەوێ سیدی و ئەو بەشە بکەرە ، ئەمینی لە ناو ئەو بەشە فۆلدەرنکی تیا یە بە ناوی (Windows Washer) ، ئەو فۆلدەرە بە دوو جار کلیکی لای چەپ بکەرە .




دوای کردنه‌وی فولدەری (Windows Washer) دوو جار کلیک
لای چپ بکه له‌سەر ئەر فایلە ، که له ناو فولدەرە‌که‌دا هه‌بوو . واتا
فایلی (Washer) ، که دوو جار کلیک ئه‌که‌یت له‌سەر ئەر فایلە
شیوه‌یه‌کت بۆ دەر ئه‌که‌وی ، که پینت ئه‌لێ ئه‌ته‌وی به‌رده‌وام پینت له
دانانی به‌رنامه‌ی (Windows Washer) ؟ جا بۆ به‌رده‌وام بوون ، کلیک
بکه له‌سەر فهرمانی (Yes) .




دواى كليك كردن لەسەر فەرمانى (Yes) شیۆهیهكى تۆت بۆ دەڕ
 نەكەوێ ، لەو شیۆه تازەیهدا و لە ژێرەوه دوو فەرمان ئەبینى ، كه
 نەتوانى بە هۆى فەرمانى یەكەم (Cancel) بەرنامەكه دانەنێیت . بە
 هۆى فەرمانى دووهمیش (I Agree) نەتوانى بەردەوام بیت لە دانانى
 بەرنامەى (Windows Washer) . واکا بۆ بەردەوام بوون لە دانانى
 بەرنامەكه كليك لەسەر فەرمانى (I Agree) بكە .




دوای کلیک کردن لەسەر فرمانى (I Agree) ، شیۆهیهكى تەرت بۆ دەرهێکەوێ ، لەو شیۆه تازەیهدا کۆمەڵێک چوارگۆشە ئەبینى ، کە ئەم چوارگۆشەنەش هەلبژاردنى شیۆهى دانانەکەیه ، ئەتوانن هەر وەک خۆى جێى بهێلن ، ئنجا لە ژێرمووە دوو فرمان ئەبینى کە ئەتوانى بە هۆى فرمانى یەکەم (Exit) لە دانانى بەرنامەکە بچیتە دەرهووە و ، بە هۆى فرمانى دووهمیش (Next) ئەتوانى بەردەوام بیت لە دانانى بەرنامەى (Windows Washer) ، واتا کلیک بکە لەسەر فرمانى (Next) بۆ بەردەوام بوون لە دانانى بەرنامەکە .



دواى كليك كردن لەسەر فەرمانى (Next) شىۋەىەكى تەرتان بۆ دەر ئەكەوى ، لەو شىۋە تازەىەدا كۆمەلىك چوارگۆشە ئەبىنى . ئەم چوارگۆشەنەش ھەمووى دىيارىكرارە ، ئەتوانن ھەر وەك خۆى جىسى بەئىلن . ئنجا لە ژۆرەو سى فەرمان ئەبىنن ، كە ئەتوانن بە ھۆى فەرمانى يەكەم (Back) ھەنگاوىك بگەرىنەو بە ھۆى فەرمانى دووەمىش (Exit) ئەتوانن لە دانانى بەرنامەكە بچىتە دەرەو . بە ھۆى فەرمانى سىھەمىش (Install) ئەتوانن بەردەوام ىن لە دانانى بەرنامەى (Windows Washer) ، كەواتە بۆ دانانى بەرنامەكە كليك لەسەر فەرمانى (Install) بكە




دوای کلیک کردن له سهر فرمانی (Install) شیویه‌کی ترت بو دهر نه‌که‌وی ، لهو شیوه تازه‌یه‌دا کومه‌لیک هیمای راسته له به‌رامبه‌ر نووسینه‌کان دهر نه‌که‌ویت . ته‌ن‌ها چاوه‌پوان به تا کوتایی . ننج‌ا له کوتایی بچوره سهر فرمانی (Next) . که به هوی نهم فرمانه‌وه نه‌توانی به‌رده‌وام بیت له دانانی به‌رنامه‌ی (Windows Washer) و‌ا‌تا بو به‌رده‌وام بوون له دانانی به‌رنامه‌که کلیک له سهر فرمانی (Next) بکه



دوای كلىك كىردىن لەسەر فەرمانى (Next) شىۋەيەكى تىرت بۇ دەر ئەكەۋى ، لەو شىۋە تازەيەدا كۆمەللىك ھىنماي راستە لە ناو چوار گۆشەي بەرامبەر نووسىيىنەكان دەرئەكەۋىت ، تەنھا چاۋەرۋان بە تا كۆتايى . ئىنجا لە كۆتايى بىچۆرە سەر فەرمانى (Next) ، كە بە ھۆى ئەم فەرمانەۋە ئەتۋانى بەردەۋام بىت لە دانانى بەرنامەي (Windows Washer) . واتا بۇ بەردەۋام بۈۈن لە دانانى بەرنامەكە كلىك بىكە لەسەر فەرمانى (Next).



دوای کلیک کردن له‌سەر فهرمانی (Next) شیوه‌یه‌کی ترت بۆ ده‌ر نه‌که‌وی له‌و شیوه تازه‌یه‌دا که دوا شیوه‌یه ته‌نها یه‌ک فهرمان نه‌بیتی . که نه‌ویش فهرمانی (Finished) . ئنجا به‌هۆی ئهم فهرمانه‌وه نه‌توانی کۆتایی بیتی به‌ دانانی به‌رنامه‌ی (Windows Washer) . واتا کلیک بکه له‌سەر فهرمانی (Finished) بۆ کۆتایی هینان به‌ دانانی به‌رنامه‌که به‌ سه‌رکه‌وتویی .



خوڭنەرى ئازىز! دواى دانانى بەرنامەگە بەسەرگە وتووڭى ،
 راستەوخۇ شىۋەى بەرنامەگەت لەسەر پووبەرى شاشەگە بۇ دەرنەكەۋى.
 لەو شىۋەىدە تەنھا ئەۋە ئەمىنى ، كە دەست بىرگىت بە خاۋىن
 كىرگەۋەى ئامىرەگە . ۋاقا بۇ پاك كىرگەۋەى سىستەمى كۆمپىوتەرگە
 لە فايلە زىادەكان ، ئەتۋانن بچنە سەر قەرمانى (Wash Now) ۋ يەك
 جار كلىكى لاي چەپ بگەن لەسەر ئەۋ قەرمانە .



دوای کلیک کردن له سەر فرمانی (Wash Now) شێوهیهکی تری بۆ
 دەر نهکهوی، لهو شێوه تازیهدا کۆمهڵێک فرمان و شێوه نهبینی .
 نهتوانن بۆ پاک کردنهوهی ئامیزهکه له فایلە زیادهکان کلیک بکهن له سەر
 فرمانی (Start) ، که نهکهوێته ژێرهوهی شێوهکه ، بۆ دهست بهکار
 بوون له خاوین کردنهوهی ئامیزهکه له فایلە زیادهکان ، نهبێت چارهپوان
 بیت ، تا هێمای راسته له بهرامبەر ههموو شێوهکان دروست نهبێت ،
 ئنجا له کۆتاییدا کلیک بکه له سەر فرمانی (Finished) .



دوای کلیک کردن لەسەر فەرمانى (Finished) شیۆهیهکی تەرت بۆ دەر ئەکەوێ ، لەو شیۆهیهدا کۆمەڵێک بۆشایی و ژمارە ئەبینی ، کە ئەو ژمارانەش کۆی ئەو قایلانەت بۆ سەر ژمێر ئەکات ، کە ئەم بەرنامەیه هەستاو بە پاک کردنەوهی . لە کۆتاییدا تەنها ئەوە ئەمێنی کلیک بکەیت لەسەر فەرمانى (Clear Statistics) بۆ کۆتایی هێنانی کرداری پاک کردنەوهکە . ئنجا لەسەرەوهی شیۆهکەدا کلیک بکەیت لەسەر فەرمانى (Close) بۆ داخستنی شیۆهکە .



FORMAT & SETUP WINDOWS

ئەم كىتەپ

ئەم بابەتتەنى لەخۇ گرتوو :

- ۱- فۆرمات .
- ۲- دانانى ويندۆز .
- ۳- فۆنتى كوردى .
- ۴- پېناسەى دەنگ .
- ۵- پېناسەى شاشە .
- ۶- پېناسەى مۆدېم .
- ۷- بەرنامەى نېرۆ .
- ۸- بەرنامەى ويندۆز واشەر .

لە كىتەپخانەى بەرپەى بەرپەى گشتى رۆشنىرى و ھونەر لە ھەولەر

ژمارە ۶۶۶ سالى ۲۰۰۴ ى دراوتەن